

AŞYRGYLYÇ ÝAZGYLYJOW

**MS WINDOWS 98**

**AMALLAR ULGAMY**



Aşgabat 2003

**Ýazgyljow A. MS WINDOWS 98 amallar ulgamy.** Aşgabat, 2003, 86 sah.

Kitap elektron görnüşde ýygnaldy, printerde çap edildi, Türkmenistandaky kitaphanalara berildi.

Gollanma häzirki zaman kompýuter tilsimatyň özbaşdak doly ele aljaklar, kompýuterde gündelik öz işlerini amal edýänler üçin niýetlenilip, onda **MS WINDOWS 98** amallar ulgamynда gündelik zerur amallaryň ýerine ýetiriliş yzygiderligi äpişgelerde görkezilmek bilen anyklama görnüşinde ýazylandyr.

© A.Ýazgyljow, 2003 ý.

## Mazmuny

<b>G i r i ş.....</b>	<b>77</b>
<b>1.WINDOWS amallar ulgamy .....</b>	<b>77</b>
<b>2.WINDOWS-da iş stoly .....</b>	<b>88</b>
<b>3.WINDOWS-da kompýuter bilen tanyşmak.....</b>	<b>9</b>
<b>4.WINDOWS-da meseleler paneli we  Пуск belgisi.....</b>	<b>9</b>
<b>5.WINDOWS-da  Мой компьютер äpişgesi.....</b>	<b>10</b>
<b>6.Windows проводник äpişgesinde işlemek.....</b>	<b>11</b>
<b>7.WINDOWS-da kompýuter tory bilen işlemek .....</b>	<b>12</b>
<b>8.WINDOWS-da kompýuter maksatnamalaryny işe girizmek we olar bilen işlemeği tamamlamak .....</b>	<b>13</b>
<b>9.WINDOWS-da kompýuter maksatnama bilen işi tamamlamak.....</b>	<b>14</b>
<b>10.WINDOWS-da papkalary döretmek.....</b>	<b>15</b>
<b>11.Täze işgäriň öz iş stolyny özüce düzüşi: .....</b>	<b>16</b>
<b>12.Kompýuterde birnäçe işleýji bolanda iş stolyny düzmek .....</b>	<b>17</b>
<b>13.Windows ýüklenýärkä ulanyjylaryň sanawy ekranda ýazymaly bolsa aşakdaky işler amal edilmeli.....</b>	<b>17</b>
<b>14.Iş stolynyň düşegini(fonyny) çalyşmak.....</b>	<b>18</b>
<b>15.Kompýuter maksatnamalary işe girizmek.....</b>	<b>18</b>
<b>16.Ähli açylan äpişgeleri ekranyň aşaky etegine ýygnamak .....</b>	<b>19</b>
<b>17.Maksatnama bilen işlenilende kompýuteriň hereketsiz galan(doňan) ýagdaýyndan çykmak .....</b>	<b>19</b>
<b>18.Işlenýän maksatnamany tamamlap çykmak .....</b>	<b>20</b>
<b>19.Windows-da senäni we wagty üýtgetmek.....</b>	<b>20</b>
<b>20.WINDOWS-da faýly we papgäni açmak.....</b>	<b>21</b>
<b>21.Köpwagt geçmedik işlenen faýly açmak.....</b>	<b>21</b>
<b>22.Faýly ýa-da papkany nusgalamak .....</b>	<b>22</b>
<b>23.Faýly ýa-da papkany çéye diske(diskete) ibermek.....</b>	<b>22</b>
<b>24.Faýlyň ýa-da papkanyň ýerini üýtgetmek.....</b>	<b>22</b>
<b>25.Papkada ýarlyk(ýanýoldaş) döretmek.....</b>	<b>22</b>
<b>26.Iş stolyna papkanyň, faýlyň ýarlygyny(ýanýoldaşyny) ýerleşdirmek .....</b>	<b>23</b>
<b>27."Программы" menýuwa goşmaça menýu goşmak.....</b>	<b>23</b>
<b>28.Papka döretmek işi .....</b>	<b>23</b>
<b>29.Faýlyň ýa-da papkanyň adyny üýtgetmek .....</b>	<b>24</b>
<b>30.Faýly ýa-da papkany aýyrmak.....</b>	<b>24</b>
<b>31.Baran faýly ýa-da papkany gözlemek .....</b>	<b>24</b>
<b>32.Kompýuterdäki maglumatlara, maksatnamalara seretmek .....</b>	<b>25</b>
<b>33.Faýly ýa-da papkany gözlemegiň goşmaça mümkünçilikleri .....</b>	<b>25</b>
<b>34.Faýllary arhiwirlemek.....</b>	<b>25</b>
<b>35. Arhiwirlemek maksatnamasyny kompýutere goýmagyň yzygiderligi şeýledir .</b>	<b>26</b>
<b>36.Faýllary ekran tutylary arkaly parol bermek bilen goramak .....</b>	<b>26</b>
<b>37.Kompýuteriň garaşýan we dynç alýan iş düzgünlerinde, onuň parol bilen goralyşy.....</b>	<b>27</b>
<b>38.Iş stolynyň düşegini üýtgetmek .....</b>	<b>27</b>
<b>39.Iş stolynyň elementlerini üýtgetmek .....</b>	<b>28</b>
<b>40.Ekranyň mümkünçiliklerini üýtgetmek .....</b>	<b>29</b>

41.Ekranaky şriftleriň möçberini üýtgetmek .....	<u>30</u>
42.Monitora tuty goýmak .....	<u>31</u>
43.Kursoryň öçüp-ýanmasyny üýtgetmek .....	<u>31</u>
44.Papkada obýektleriň şekillendirilişini üýtgetmegen usullary .....	<u>32</u>
45.Ähli faýllaryň we faýllaryň giňeldilen atlarynyň şekillendirilişi .....	<u>32</u>
46.Faýllaryň ýa-da papkalaryň häsiyetlerini üýtgetmek .....	<u>32</u>
47.Kompýuterde bar bolan faýllary ýa-da papkalar açmak .....	<u>33</u>
48.Ýakynda ulanylan faýllary açmak .....	<u>33</u>
49."Документы" menýuy arassalamak .....	<u>34</u>
50.Işlenilýän maksatnamany menýua goşmak .....	<u>34</u>
51."Программы" menýuyň düzümini üýtgetmek .....	<u>35</u>
52.Meseleler paneliniň (  durýan ýeriniň setirini) ýerini üýtgetmek .....	<u>36</u>
53.Meseleler panelini ýa-da Baş menýuwy düzme .....	<u>36</u>
54.Kompýutere täze şrift goýmak .....	<u>36</u>
55.Kompýuterden şriftleri aýyrmak .....	<u>37</u>
56.Kompýutere goýulan şriftleri görmek .....	<u>37</u>
57.Şriftiň nusgalaryny çap etmek .....	<u>37</u>
58.Meňzeş şriftleriň gözlegi .....	<u>37</u>
59.Kompýuteriň klawiaturasynyň düwmesini basandaky kabul edijiliginiň tizligini üýtgetmek .....	<u>38</u>
60.Kompýuterde köp dillerde ýazgy ýazýan kömegiň goýulyşy .....	<u>38</u>
61.Goýulan diliň harplarynyň klawiaturadaky ýerleşişini çalyşmak .....	<u>39</u>
62.Goşmaça dili goýmak ýa-da klawiaturada harplary ýerleşdirmek .....	<u>40</u>
63.Kompýuterden dili ýa-da klawiaturada harplaryň ýerleşdirilişini aýrmak .....	<u>41</u>
64.Syçanyň düwmeleriniň ýerleşişini üýtgetmek .....	<u>41</u>
65.Syçany iki sapar basaňdaky tizligiň üýtgedilişi .....	<u>42</u>
66.Syçanyň peýkamyň hereket ediş tizligini üýtgetmek .....	<u>42</u>
67.Syçanyň peýkamynyň görnüşini üýtgetmek .....	<u>43</u>
68.Maksatnamalar amal edilendäki işlerde ses signallaryny bermek .....	<u>44</u>
69.Kompýutrdan çykýan sesiň derejesini düzlemek .....	<u>45</u>
70.Ykjam-diski sanly çykyşy bilen gurluşa çykarmak .....	<u>46</u>
71.Wideoklipler görülende äpişganiň möçberini üýtgetmek .....	<u>47</u>
72.Her bir ulanyja kompýuterde öz WINDOWS-yň döretmek .....	<u>47</u>
73.WINDOWS-da ulanyjynyň işini(kompýuterde işlemegi) tamamlamak .....	<u>47</u>
74.WINDOWS-da klawiaturanyň umumy düwmeleriniň utgaşdyrylyşy .....	<u>48</u>
75.Iş äpişgeleri üçin WINDOWS-da düwmeleriň utgaşdyrylyşy .....	<u>49</u>
76.Iş stoly, "Мой компьютер" Windows- проводник üçin klawiaturanyň düwmeleriniň utgaşdyrylyşy .....	<u>49</u>
77."Мой компьютер" we Windows- проводник äpişgeleri üçin klawiaturanyň düwmeleriniň utgaşdyrylyşy .....	<u>50</u>
78.Windows- проводник äpişgesi üçin klawiaturanyň düwmeleriniň utgaşdyrylyşy .....	<u>50</u>
79.  -WINDOWS düwmesiniň, klawiaturanyň beýleki düwmeleri bilen utgaşyşy .....	<u>51</u>
80.WINDOWS-da adaty standart oýunlary oýnamak .....	<u>51</u>
81.Kodak Imaging maksatnamany peýdalanmak .....	<u>52</u>
82.WINDOWS-yň Paint grafiki ýazgy redaktorynda işlemek .....	<u>52</u>

<b>83. WordPad ýazgy redaktoryny peýdalanmak .....</b>	<b>56</b>
<b>84.  Блокнот ýazgy redaktoryndan peýdalanmak .....</b>	<b>56</b>
<b>85. WINDOWS-da kalkulýatordan peýdalanmak .....</b>	<b>57</b>
<b>86. WINDOWS-da portfeli ulanmak .....</b>	<b>58</b>
<b>87. Arhiw etmek kompýuter maksatnamasynda işlemek .....</b>	<b>58</b>
<b>88. WINDOWS-da şekiller tablisasyny peýdalanmak .....</b>	<b>59</b>
<b>89. WINDOWS-da alyş-çalyş äpişgesinden(Буфер обмена) peýdalanmak .....</b>	<b>59</b>
<b>90. WINDOWS-da diskleri arassalamak maksatnamasyndan peýdalanmak.....</b>	<b>60</b>
<b>91. WINDOWS-da diskleri barlamak(Проверка диска) maksatnamasyndan peýdalanmak.....</b>	<b>60</b>
<b>92. WINDOWS-da diskde tertipleýiş(Дефрагментация диска) işiniň amal edilişi .....</b>	<b>61</b>
<b>93. WINDOWS-da hyzmat edýän ussady(Мастер обслуживания) ulanmak.....</b>	<b>61</b>
<b>94. WINDOWS-daky kompýuter ulgamyň maglumatlarynyň ("Сведения о системе") şekillendirish maksatnamasy .....</b>	<b>63</b>
<b>95. "Sizi WINDOWS garşylaýar" maksatnamadan peýdalanmak.....</b>	<b>64</b>
<b>96. Kompýutere printeri birikdirmek .....</b>	<b>64</b>
<b>97. WINDOWS-da resminamalary çap etmek .....</b>	<b>66</b>
<b>98. WINDOWS-da çap ediljek resminamalaryň nobatyna seretmek .....</b>	<b>66</b>
<b>99. WINDOWS-da printeriň kompýutere birikdirilendäki parametrlerini üýtgetmek .....</b>	<b>67</b>
<b>100. WINDOWS-da tordaky printerden peýdalanmak.....</b>	<b>68</b>
<b>101. WINDOWS-da toryň umumy printeriniň belenilişi .....</b>	<b>68</b>
<b>102. Kompýutere birikdirilende öz-özünü oňa düzleýän(Plug and Play) gurluşlar ..</b>	<b>69</b>
<b>103. Kompýutere modemiň goýulyşy.....</b>	<b>70</b>
<b>104. WINDOWS-da multimediyanyň MIDI-iň gurallarynyň goýulyşy .....</b>	<b>71</b>
<b>105. Kompýuterden gurluşlary aýyrmak .....</b>	<b>71</b>
<b>106. WINDOWS-da kompýuter maksatnamalarynyň goýulyşy .....</b>	<b>72</b>
<b>107. WINDOWS-da kompýuter maksatnamalarynyň aýrylyşy .....</b>	<b>72</b>
<b>108. "Windows Update" täzeñen draýwerleri almak .....</b>	<b>73</b>
<b>109. WINDOWS-da gerekmejek faýllary aýyrmak .....</b>	<b>73</b>
<b>110. WINDOWS-da kompýuteri garaşýan iş düzgünine gol bilen geçirmek .....</b>	<b>73</b>
<b>111. WINDOWS-da kompýuteri garaşýan iş düzgünine awtomatiki geçirmek .....</b>	<b>74</b>
<b>112. WINDOWS-da skanerleri we sanly kameralary ulanmak.....</b>	<b>75</b>
<b>113. WINDOWS-da skanerleri ýa-da sanly kameralary goýmak .....</b>	<b>76</b>
<b>114. WINDOWS-da skaneri ýa-da sanly kamerany kompýuter maksatnamalary bilen baglanychdyrmak.....</b>	<b>76</b>
<b>115. WINDOWS-da skaneriň ýa-da sanly kameranyň barlanylышы .....</b>	<b>77</b>
<b>116. WINDOWS-da skaneriň ýa-da sanly kameranyň işi barada beýan alyp barmak .....</b>	<b>77</b>
<b>117. WINDOWS-da kompýuter toryna girmek .....</b>	<b>78</b>
<b>118. WINDOWS-da kompýuter toryndan çykmak .....</b>	<b>78</b>
<b>119. WINDOWS-da tordaky başga kompýutere birikmek .....</b>	<b>78</b>
<b>120. WINDOWS-da tor diskisine ýa-da papkasyna harp bermek .....</b>	<b>78</b>
<b>121. WINDOWS-da kompýuter toryndaky paroly çalyşmak .....</b>	<b>79</b>
<b>122. WINDOWS-da kompýuter torynda kompýutere we kompýuter toparlaryna at bermek .....</b>	<b>79</b>
<b>123. WINDOWS-da kompýuter toryndan başga kompýuteri gözlemek .....</b>	<b>80</b>

124.Kompýuter torynda ulanyp bolýan printerlere we papkalara seretmek.....	<u>81</u>
125.Toryň başga kompýuterindäki umumy papkany açmak .....	<u>81</u>
126.Kompýuter toryndaky printerden peýdalanmak.....	<u>81</u>
127.Kompýuter torynda hemmelere umumy bolan papkany bellemek.....	<u>81</u>
128.Kompýuter torynda umumy printeri bellemek.....	<u>82</u>
129.Kompýuter toryndaky papkalara we printerlere girmegi dolandyrma.....	<u>82</u>
130.INTERNET-e birikdirilip umumy girmegi goýmak .....	<u>82</u>
131.WINDOWS-da INTERNET-e birikmäge umumy girmegiň goýulyşy.....	<u>83</u>
132.WINDOWS-da INTERNET-e her bir kompýuteriň goýulyşy.....	<u>83</u>
133.WINDOWS-da kompýuter toryna uzakdan girmäge tora birikdirilmeginiň goýulyşy .....	<u>83</u>
134.Kompýuter toryna uzakdan girmegiň serweriniň goýulyşy .....	<u>84</u>
135.Torda göni kabel birleşmesiniň goýulyşy .....	<u>84</u>
136.WINDOWS-yň kompýutere goýulyşy .....	<u>85</u>

## Giriş

Türkmenistan döwletimiziň garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan ruhy galkynyşy, durmuş-ykdysady ösüşi dünýä döwletlerine mysal bolup biler. Ykdysadyýetiň, durmuşyň, bilim ulgamlarynyň ählisinde diýen ýaly häzirki zaman tilsimatynyň naýbaşy görnüşi bolan kompýuter tilsimaty giňden ornaşdyryldy. Su günki gün **dünýä maglumatlaryna** görä ähli zähmet çekýänleriň **4 %-den** gowyragy informatikadan ýokary derejeli hünärmenler bolup durýar. Zähmet çekmegin ähli ugurlarynda işleýänleriň **40 %-e** golaýy häzirki wagtda öz işlerinde kompýuterlerden ygtybarly peýdalanyp bilyärler. Şeýlelikde kompýuter ýeke bir **esasy iş serişdesi** bolman, eýsem dünýä derejesinde maglumat alyş-çalyşygyny gurnaýan, üpjün edýän serişde hem-de ýasaýysyň aýrylmaz çeşmesi we bilim almagyň, dünýä akyl ýetirmegiň esasy serişdesi bolup durýar. Kompýuterde işläp bilmek, iş ýeriňi sazlamak ondaky goýulan **esasy kompýuter maksatnama-amallar ulgamyna(operasion sistema)** baglydyr. Onda işleri ýerine ýetirmek üçin ol işleriň ýerine ýetiriliş tilsimatyny, yzygiderligini öwrenmek has möhüm iş bolup durýar.

Häzirki zaman kompýuterlerde esasy amallar ulgamy hökmünde **Microsoft** firmanyň **WINDOWS(äpişgeler)** diýip atlandyrýan maksatnamasynyň görnüşleri ulanylýar. **WINDOWS** amallar ulgamy her bir personal kompýuteriň esasy işi guraýan, işleri we kompýuteriň gurluşlaryny dolandyrýan maksatnama serişdesi bolup durýar, ony öwrenmek her bir kompýuterde işlejege zerurlyk bolup durýar.

[Mazmuna geçmek](#)

### 1.WINDOWS amallar ulgamy

**Kompýuterlerde amallar ulgamy(operasion sistema)** - munyň özi kompýuteriň öz gurluşlarynyň, ondaky kompýuter maksatnamalaryň özara sazlaşykly işleýisini üpjün edýän, olary dolandyrýan ýörite kompýuter maksatnamasydyr. Kompýuterler üçin şu wagta çenli birgiden amallar ulgamy işlenip taýýarlanylardy. Olardan köpcülikleyin ýaýranlary **MS-DOS**, **MS WINDOWS**, **WINDOWS Millennium**, **WINDOWS NT**, **WINDOWS 2000**, **WINDOWS XP**, **OS/2 Warp**, **Linux**, **BeOS**, **Mac OS**, **JavaOS** kompýuter bilen iş salyşýnlara bellidir we degişli işlerde giňden ulanylýarlar. **MS-DOS** amallar ulgamy kompýuterleriň iň esasy maksatnamasy bolup onlarça ýyl hyzmat etdi we şu wagtam ulanylady dowam etdirilýär. Onuň birgiden görnüşleri(wersiyalary bardyr), mysal üçin **MS-DOS 6.2**. görnüşi **ulgamy ýükleýji-SB-den**, **BIOS-dan**, **EM BIOS-dan**, **BM DOS-dan**, **CI-den**, **MS-DOS Shell-den**, **DOS-yň utilitlerinden** we beýleki **instrumental serişdelerinden** durýandyrmış.

**MS WINDOWS** amallar ulgamy ilkibaşa **MS-DOS** amallar ulgamyň **gurşawy** hökmünde işlenip taýýarlanylardy, onuň **MS WINDOWS 3.1**, **MS WINDOWS 3.11**, **MS WINDOWS 95** we **MS WINDOWS 98** görnüşleri şeýle maksat bilen ulanyldy. Olar kompýuter ulanyjyda uly mümkünçilikler döredip işleri äpişgede, syçandan peýdalanyp kursory öñ klaviatura bilen herekete getirýän bolsa indi ekranyň islendik ýerine syçan bilen kursory eltip bolýan mümkünçilik döredi. **WINDOWS Millennium** amallar ulgamy **WINDOWS 95/98** has giňeldilen görnüşidir. **WINDOWS NT** we **WINDOWS 2000** has

ygtybarly amallar ulgamlarydyr, olar kompýuter torlarynda işlemek üçin niýetlenilen bolup, tor protokollarynyň (**TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, DLC, HTTP, SNA, PPP, we PPTP**) köpüsini goldaýar. **WINDOWS XP** amallar ulgamy iň täze bolup, onda **Microsoft** firmasynyň maksatnamasynidan başga firmalaryň maksatnamalarynam onda ulanmak mümkünçiligi döredilendir we mümkünçiligi has çéyeleşdirilendir, onuň üçin iň azyndan **128 Mb operatiw huş** we 40 Gb gaty diskىň möçberi gerekdir. Sanawdan beýleki amallar ulgamlary ýörite niýetler üçin döredilendir, olar giň ýaýran däldirler.

[Mazmuna geçmek](#)

## 2.WINDOWS-da iş stoly

Kompýuterde iş alyp barsaňyz, onuň bilen maglumat alyş-çalyşygyny guraýan gural kompýutriň displeýiniň ekranыdyr. Displeýiň ekranыnda işi başlamak üçin WINDOWS-a degişli ähli belgijikler ýerleşdirilendir, oňa kompýuterde işleyjiniň hususy **iş stoly** diýilýär. WINDOWS-yň iş stolynyň deslapky görnüşi şeýledir:



Kompýuteriň şu iş stolynyň çepinda ýerleşdirilen **belgiikleriň** her biri degişlilikde kompýuter maksatnamasyny, papkasyny, faýly, resminamany **mazmun** tayıdan kiçijik edip aňladýar, aşaky eteginde bolsa olaryň her biriniň atlandyrylyşy ýazylýar, ol ýazgy **latyn**, **rus** harplary bilen ýazylýar. İş stolynyň iň aşaky etegindäki setire **meseleler paneli** diýilýär, ondaky belgijikleriň her biri tiz işe girizilip bolýan maksatnamalardyr, ýagny golasty işlerdir.

[Mazmuna geçmek](#)

### 3. WINDOWS-da kompýuter bilen tanyşmak

Işlejek kompýuteriňiziň mümkünçiliklerini, ondaky bar maksatnamalary we resminamalary, şol sanda faýllary we papkalary(kataloglary) birnäçe usullar bilen görüp bolar. Mysal üçin **Мой компьютер** ýa-da **Windows проводник** äpişgeleri açyp girip bolar. «**Мой компьютер**» ýazgy belgisi iş stolynyň çepden ýokarky burçynda yerleşendir, «**WINDOWS проводник**» äpişgä bolsa meseleler panelindäki «**Пуск**» ýazgyny açyp girip bolar.

Aşakdaky tablisada kompýuterdäki bar maglumatlary açmagyň, ýerini üýtgetmegiň usullary getirilendir.

Usul	Ýerleşyän ýeri	Tordaky diskde aňladylыш	Esasy niýetlenilişi
	Meseleler panelinde	Aňladylmaý ar	Maksatnamalary işe girizmek, anyklama almak, ulgamyň işini tamamlamak.
	Iş stolynnda	Aňladylýar	Tordaky diskler we ulgamdaky serişdeler bilen işleyär
	-da, -belgiň bar ýerinde	Aňladylýar	Bir äpişgede ähli bar maglumatlar we resurslar getirilýär
	Iş stolynnda	Diňe torda aňladylýar	Kompýuter toryndaky kompýuterlere seretmek.

[Mazmuna geçmek](#)

### 4. WINDOWS-da meseleler paneli we belgisi

WINDOWS-da islendik amaly ýazgyny açmak bilen ýa-da meseleler panelindäki bellikleri açmak bilen amal edip bolar. Meseleler paneli we belgisi iş stolynnda mydam elýeterdir, ekranda näçe äpişge açylsa hem onuň belgisi, ýazgysy görünip durandyr:



**Meseleler panelindäki** belgijikleriň haýsynyň **reňki açık** bolsa ol iş ýagdaýdadır, galanlary oňa ýygnalyp goýulandyry, olara geçmek üçin sycanyň peýkamyny onyň üstüne


eltip çep gulagyny basmak ýeterlidir. **Пуск** -үň kömegini bilen islendik meseläni ýerine ýetirip bolar, ol maksatnamany işe girizýär, resminamalary ulgama düzýär, anyklama alyp bolýar, kompýuter boýunça gözlegi amala aşyrýar. **Пуск** basanyňdan soň çykan sanawyn kabisir setirleriniň sag gapdalynda peýkamjagazyň uju bardyr, mysal üçin **Документы**, ol bellik ondan soňam buýruklar sanawynyň bardygyny görkezýär.

**Пуск** belgisi ekranda ýok bolsa klawiaturadaky **Ctrl+Esc** düwmeleri bile basyp ekrana, onuň setirini äkelip bolar.


[Mazmuna geçmek](#)

## 5.WINDOWS-da Мой компьютер äpişgesi

 Мой компьютер äpişgesi kompýuteriň ähli maglumat bilen işýan gurallaryny we enjamlaryny görkezýär hem-de olar bilen işlemek üçin ýol açýar.  Мой компьютер äpişgedäki islendik belgijigiň üstüne peýkamy eltip olary açyp bolar, peýkamy onuň üstüne eltip syçanyň çep gulagyny çalt iki sapar basmaly, şonda şeýle äpişge açylar:



WINDOWS-da islendik belgini, faýly, papkany **başa usul** bilen hem açyp bolar, mysal üçin syçanyň peýkamyny şu äpişgedäki belginiň üstüne elteniňden soň syçanyň sag gulagyny basmaly şeýle sanawly menýu çykar



bu sanawdan **Открыть** basyp ol belgilemäni açyp bolar.

**Bellik:** WINDOWS-da papkany, faylı resminamany şu ýokarda görkezilişi ýaly sýçanyn čep gulagyny ýa-da sag gulagyny basyp girip işläp bolar.



Мой компьютер äpişgesindäki *belgilemeler* şulary aňladýar:



-Öz işleýän kompýuteriňdäki gaty disk, oňa **C** hem diilýär



-tor diskisi,



-**ykjam-disk** ýa-da CD-ROM-a salynýan **lazer disk**,



kompýuteriň düzülişiniň üýtgeýişini görmek,



- printeri düzmek, printerler we çap edilýän ýumuşlaryň ýagdaýy barada maglumatlara seretmek, -kompýutere hyzmat boýunça işleri meýilnamalşdyrmak we gözegçilik,



- başga kompýuter bilen birikmek üçin tora we modeme daşdangirip peýdalanmak,



-papkanyň içindäkileri görmek,




-kompýuter INTERNET-e birikdirilen bolsa Web-serwerdäki faýllary we papkalary açyp görmek.

[Mazmuna geçmek](#)

## 6.Windows проводник äpişgesinde işlemek

**WINDOWS проводник** äpişgesini açmak bilen kompýuteriň maksatnama üpjünçiliginı we ondaky faýllary biri-birine baglansykyly ýagdaýnda hem görüp bolar, bu ýerde diskleri, papkalary aýratynlykda açman olara geçirip bolmaklyk üpjün edilýär. **WINDOWS проводник** äpişgäniň čep äpişgesinde kompýuterdäki diskleriň we papkalaryň sanawy getirilýär, sagdaky äpişgesinde peýkamy üstüne elten diskisi ýa-da papkaň içindäki maglumatlaryň sanawy şekiljikleri bilen görkezilýär. Papkanyň öňünde -šeýle **goşmak belgisiniň** goýulmagy, şol papkanyň içinde-de papkalaryň bardygyny aňladýar. **WINDOWS проводник** äpişgäniň umumy görnüşi aşakdaky ýalydyr



Ýokardaky **Файл** **Правка** **Вид** **Переход** **Избранное** **Сервис** **Справка** setir ol äiçgäniň menýu setiridir, olaryň her birini bassaňyz degişli amallary ýerine ýetirmek üçin buýruk sanawlary çykar. Mysal üçin **Вид** menýu sag äpişgedäki belgijikleri üýtgedip bilýär. Menýu setirden aşakdaky belgijili setir äpişgäniň gurallarydyr, olar bilen sag äpişgedäki belgilenenleriň üstünden degişli amallary amal edip bolar. Ondan aşakdaky **Адрес** **C:\** äpişgejikde sagdaky äpişgäniň degişli salgysy görkezilýär, ony sagdaki **▼**-su belgini basyp hem saýlap alyp bolar.

## Bellik


1. **WINDOWS проводник** äpişgäni **Пуск** basyp, çukan sanawdan **Программы** ýazga geçip, ondan **Проводник** ýazga geçip girip bolar ýa-da **Пуск**-a peýkamy eltip syçanyň sag gulagyny basyp çukan sanawdan **Проводник** ýazga geçip girip bolar ýa-da iş stolynyň islendik ýerinde şeýle **Проводник** belgini basyp hem girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 7.WINDOWS-da kompýuter tory bilen işlemek

WINDOWS-da **Kompýuter tory** diýilip bir topar kompýuterleriň ýörite kabeller we apparatlar bilen biri-birine birikdirilmegi bolup, olaryň her biri umumy resurslardan, ýagny faýllardan, papkalardan we printerlerden peýdalanyp bilýärler. Siziň kompýuteriňiz **Kompýuter toryna** birikdirilen bolsa siz ondaky **serwer** arkaly başga kompýuter torlaryna,

mysal üçin **INTERNET**-e hem girip, onuň resurslaryndan peýdalanyп bilersiňiz. Onuň äpişgesi şeýle görnüşdedir



Bu äpişgedäki kompýuterleriň şekili bilen getirilen sanaw siziň birikdirilen kompýuterleriň atlandyrylyşydyr, olaryň islendiginiň üstüne peýkamy eltip bassaňyz ol açylar.


### **Bellik**

**Сетевое окружение** äpişgäni iş stolyndaky -su belliği açyp girip bolar, açylan äpişgeden size girip bolýan torlary açmak üçin **Вся сеть** ýazgyny basmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## **8.WINDOWS-da kompýuter maksatnamalaryny işe girizmek we olar bilen işlemegi tamamlamak**

Windows-da işlemek üçin kompýutere goýulan maksatnamalary işe girizmek -su baryp ondan «Программы» geçip çykan sanawdan geregiňi basyp amal edip bolar. Mysal üçin **Paint** maksanama şeýle yzygiderlikde girip bolar.




**Paint** kompýuter maksatnamasynyň işe girizilişiniň yzygiderligi:

2. **Пуск** basmaly, çykan sanawdan **Программы** geçmeli, ony basmaly, oňa degişli menýu açylar.

**Çykan sanawdan Paint** maksatnama bar ýazgyny, mysal üçin **Стандартные** ýazgyny açmaly, çykan sanawdan **Paint** tapyp açmaly.

**Bellik:** Kompýuter maksatnamany «Пуск» basyp çykan sanawdan «Выполнить» basyp aşakdaky çykan äpişgede maksatnamanyň adyny ýazyp hem işe girizip bolar




**Открыть:** ýazgynyň äpişgesinde maksatnamanyň adyny ýa-da papkasyny ýazmaly, adyny bilmeseňiz, onuň sagyndaky peýkamjygy basyp ýa-da **Обзор...** basyp gözläp tapyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 9.WINDOWS-da kompýuter maksatnama bilen işi tamamlamak

WINDOWS-da kompýuter maksatnama bilen amal edilýän işi tamamlamak işlenýän äpişgäniň sagdaky ýokarky burçunda ýerleşen  belgini basyp ýa-da maksatnamanyň baş menýuwyndaky **Файл** ýazgyny basyp çykan sanawdan iň aşakdaky **Выход** ýazgyny basyp işi

tamamlap bolar, bularyň haýsam bolsa birini bassaň ekrana şu äpişge çykar



Bu äpişgede işlenilýän maksatnamanyň faýlyny ýatda saklamaly bolsa **Да** basmaly, ýatda saklamagyň zerurlygy ýok bolsa **Нет** basmaly, ýogsam yza dolanmaly bolsa **Отмена** basyp işi dowam etdirmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## 10.WINDOWS-da papkalary döretmek

Kompýuterde işlenýän faýllaryň, resminamalaryň we maksatnamalaryň belli bir toparlary bir papkada/katalogda/ ýerleşdirilýär. Papkany disklerde, iş stolynda döredip bolar. İşlenýän faýllar tor diskisinde, kompýuteriň öz disklerinde, disketde we beýleki maglumat göterijilerde bolup bilerler. Fayllar nirede ýerleşende hem olary belli bir papkada ýatda saklasaň has ýerliklidir.

WINDOWS-da **papkalary döretmek** işi aşakdaky yzygiderlikde amal edilip bilner:

1. İş stolyndaky **Мой компьютер** ýazgyny belgijigiň äpişgesini açmaly.
2. Äpişgedäki bar papkada ýa-da diskde papka açmak üçin ony açmaly.

Ekranda ol papkanyň ýa-da diskiniň mazmyny bolan äpişge çykar.


3. Papkanyň ýa-da diskiniň äpişgesindäki **Файл** menýuwa girip, çykan sanawdan **Создать** buýrugy şeýle açmaly.



4. Äpişgede çykan **Новая папка [2]** şu garaldylan ýere papkanyň adyny ýazyp **ENTER** düwmäni basmaly.

Görkezilen ýerde papkaň çykar.

**Bellik:** Papkany iş stolynda hem döredip bolar, onuň üçin syçanyň peýkamyny iş stolynyň belgi, ýazgy ýok, boş ýerine eltip, syçanyň sag gulagyny basmaly, şonda şu äpişge çykar



### Bellik:

**WINDOWS**-da papkalara we faýllara at bermek üçin klaviaturanyň **harp, san, şekil** we **boş** ýer düwmelerini utgaşdyrmak bilen uzynlygy **255** belgini ulanyp bolar, ýöne adyň içinde \ / : \* ? " < > |-şu belgiler **bolmaly däldir**, şeýle hem kä halatlarda täze türkmen elipbiýisine goşulan ö,ň,ü,ý,ş,ç,ž latyn harplar entek WINDOWS türkmençä geçirilýänçä **bolmaly**


**däldir.** Faýla ýa-da papka at berilýärkä klaviaturadaky elipbiýi çalyşmak Shift, Alt, Ctrl -şu düwmeleri haýsam bolsa ikisini **Shift+ Ctrl** ýa-da **Shift+ Alt** basyp elipbiý çalyşmaly, onuň goýulyşyny soňra görkezeris.

[Mazmuna geçmek](#)

### 11.Täze işgäriň öz iş stolyny özüce düzüşi:



1. Панель управления -dolandyryş paneldäki Пользователи -diýen ýazgyny basmaly, şeýle äpişge açylar



2. **Настройка пользователей** -diýen gepleşik äpişgäni çağyrmak üçin superwizoryň -ekranyň parolyny girizmeli.

3. **Добавить пользователя**-diýen ýazgyny basmaly hem-de ekrandaky görkezmelerden ugur almalы.

! Her bir ulanyja berilyän parol WINDOWS-da işlemek üçin ulanyjynyň parolydyr.



Ony **Данель управления**-dolandyryş panelindäki **Пароли**-şu belgijige girip üýtgedip hem bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 12.Kompýuterde birnäçe işleyiji bolanda iş stolyny düzme



1. Dolandyryş panelindäki ýokarky **Пользователи** -diýen belgini basmaly.


2. Kime iş stolyny üýtgetmek gerek bolsa onuň adyny ýazmaly, ondan soň **Изменить параметры**-ýazgyny basmaly.

3. Soňra ekranда näme görkezilse ony amal etmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## 13.Windows yüklenýärkä ulanyjylaryň sanawy ekranada ýazymaly bolsa aşakdaky işler amal edilmeli

1. Syçanyň peýkamyny iş stolyndaky **Сетевое окружение**-belgijige eltip, onuň sag gulagyny basmaly, çykan sanawdan



**Свойства**-ny saýlap almaly.



2. Добавить-ýazgyny basmaly, **Клиент-i** saýlamaly ýene-de şol äpişgedäki **Добавить** ýazgyny basmaly.

3. Çerdäki sanawdan **Microsoft**-i saýlamaly.

4. Sagdaky sanawdan «**Клиент для сетей Microsoft**» ýazgyny saýlamaly hem-de **OK** basmaly.

5. Способ входа в сеть meýdandan «**Клиент для сетей Microsoft**» saýlamaly.

[Mazmuna geçmek](#)

#### 14. İş stolynyň düşegini(fony) çalyşmak

**İş ctoły**, oňa iňlisçe **Active Desktop** diýiliip ol kompýuteriň ekranydyr, onuň düşeginiň(fony) şekillendirilişi kompýuterde bar bolan faýllar esasynda şeýle yzygiderlikde çalyşylyp bilner:

1. Syçanyň peýkamyny iş stolynyň islendik şekiljikden **boş** ýerine eltip, onuň sag gulagyny basmaly, çykan sanawdan **Свойства**-ýazgynyň üstüne eltip basmaly.
2. Çykan äpişgedäki **Фон** ýazga geçmeli.
3. **Фон** äpişgedäki äpişgejikde çykan sanawdan gerekiniň saýlamaly, başgasyny goýjak bolsaň **Обзор** ýazgyny tapyp ony basmaly we HTML ýa-da başga formatdaky faýly, ol çykan äpişgeden saýlap almaly.
4. **Применить** ýazgyny basmaly, **OK** basyp çykmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

#### 15. Kompýuter maksatnamalary işe girizmek


5. -a baryp ony basmaly çykan sanawdan  buýrugy saýlap almaly.

6. Eger maksatnama menýuda ýok bolsa, onuň bar bolan papkasyny açyň.
7. Gerekli maksatnamaňyzy saýlap alyň we açyp işe girişiň.

[Mazmuna geçmek](#)

## **16.Ähli açylan äpişgeleri ekranyň aşaky etegine ýugnamak**

1. Syçanyň peýkamyny  duran hataryň, **meseleler paneliniň** boş ýerine eltip sag gulagyny basmaly:




2. Şu çykan sanawdan **Свернуть все окна** ýazgyny saýlap almaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## **17.Maksatnama bilen işlenilende kompýuteriň hereketsiz galan(doňan) ýagdaýyndan çıkmak**

1. **CTRL + ALT + DEL** düwmeleri **bir sapar** bilelikde basyp garaşmaly.



2. Çykan **Завершение работы программы** äpişgeden şol işlemeýän maksatnamaňy saýlamaly hem-de **Завершить задачу** ýazgyny basmaly.

**Bellik:**


Şu äpişge ekrana çykandan soň **CTRL + ALT + DEL** ikilenç bassaň kompýuter adatdan daşary ýagdaýda öner.

## 18.Işlenýän maksatnamany tamamlap çykmak

1. Ol işi maksatnamanyň resminama ýazylýan baş menýuwýndaky **Файл** ýazga girip, ondan çukan **Выход** ýazgyny basyp çykmalý ýa-da äpişgäniň sag ýokarysyndaky **[—|—|—]** - belgilerden **X** - belgini basyp hem çykyp bolar.

## 19.Windows-da senäni we wagty üýtgetmek

Windows-da **sene** we **wagt** uly ähmiýete eýedir, ol ähli kompýuter maksatnamalarynda, hasap-hesip işlerinde örän möhümdir. Windows-da senäni we wagty üýtgetmek üçin **Свойства: Дата и время**: **Дата и время** äpişgäni açmaly, şonda şu äpişge çykar:





**1. Дата** ýazgylы topardan aýy, ýyly we günü, degişlilikde olaryň sagyndaky peýkamjyklary basyp saýlap almaly we girizmeli:

- **Aýy** sagyndaky peýkamjygy açyp çukan sanawdan goýmaly;
- **Ýyly** onuň sagyndaky peýkamjyklary basyp girizmeli;
- **Güni** kalendardan peýkamy eltip saýlap almaly;
- **Wagty** sagadyň aşagyndaky sanlaryň üstýne peýkamy degişli ülüse eltip sagdaky peýkamjygy basyp girizmeli;
- **Sagat guşaklygy** dünýädäki belli şäherlere we ýurtlara görä saýlanyp alynmaly;

▶ Senäniň her bir görkezijisini ýa-da ählisini kompýutere girizeniňizden soň iň aşakdaky setirden **Применить** basmaly, soňra **OK** basmaly.

**Bellik**

- Senäni üytgetmek üçin **Свойства**: **Дата и время** äpişgäni  basyp, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления** geçip, onuň äpişgesinden **Дата и время** ýazgylı belgijigi açıp girip bolar.
- Senäni üytgetmek üçin **Свойства**: **Дата и время** äpişgäni **meseleler paneliniň** sagynyň wagty görkezýän sifrlarynyň üstüne syçanyň peýkamyny eltip, syçanyň sag gulagyny bassaň şeýle sanaw çykar



ondan **Настройка даты/времени** basyp hem senäni üytgetmek äpişgesine girip bolar.

- Kompýuterde **ulgamlayýyn sene** faýllaryň, papkalaryň döredilen we üýtgedilen wagtyny kesgitlemek üçin ulanylýar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 20.WINDOWS-da faýly we papgäni açmak

- Мой компьютер** -belgisine peýkamy eltip iki sapar basmaly.
- Haýsy **diskde** faýlyň ýa-da papkaň bar bolsa ony iki sapar basyň.
- Tapan **faýlynyzyň ýa-da papkaňyzyň** üstüne peýkamy eltip iki sapar basyň.

- Eger faýl başga kompýuterde bolsa **Мой компьютер** -iň ýerine **Сетевое окружение** belgä girip ony gözlemeli.
- Goleýän papkaňyzy, faýlynyzy işlejek maksatnamaňyza girip **Файл→Открыть** bilen açıp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 21.Köpwagt geçmedik işlenen faýly açmak

-  basmaly çykan sanawdan **Документы** diýen ýazgyny basmaly çykan sanawdan öz faýlyny saýlap almaly ýa-da maksatnama umumy girip baş menýudaky **Файл** ýazgyny basyp çykan sanawdan öz faýlynyzyň adyny tapyp ony açmaly.

**Bellik**

- Käbir maksatnamalar açylan faýllary **Документы** menýuda ýerleşdirmeyärler. Eger faýlynyzy ol ýerden tapmasaňyz, ony **Пуск** girip **Найти** buýruk bilen **Файлы и папки** setirdäki **Найти**-äişgä girip adyny berip hem tapyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## **22.Faýly ýa-da papkany nusgalamak**


1. **Мой компьютер** äpişgeden ýa-da  -den nusgalanjak faýly ýa-da papkany saýlamaly.
2. **Правка** menýudan **Копировать** buýruguy saýlamaly.
3. Nusganyň goýuljak papkasyny ýa-da diskini açmaly.
4. **Правка** menýudaky **Вставить** buýruguy saýlamaly.

**Bellik**

- Birbada birnäçe faýllary ýa-da papkalary nusgalajak bolsak, onda **CTRL** düwmäni basyp durup olary belgilemeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## **23.Faýly ýa-da papkany çeýe diske(diskete) ibermek**

1. Çeýe disk salynýan ýere  salmaly.
2. **Мой компьютер** äpişgeden ýa-da WINDOWS проводник-den nusgalanjak faýly ýa-da papkany saýlamaly.
3. **Файл** ýazgynyň menýuwndaky sanawdan **Отправить** ýazga barmaly, onda çykan sanawdan disk salynýan  saýlamaly.

**Bellik.** Islendik papkany ýa-da faýly belgiläp syçanyň sag gulagyny basyp çykan sanawdan **Отправить** ýazgydan  saýlamaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## **24.Faýlyň ýa-da papkanyň ýerini üýtgetmek**

1. **Мой компьютер** äpişgeden ýa-da  -den ýeri üýtgedilmeli faýly ýa-da papkany saýlamaly.
2. **Правка** menýudan **Вырезать** buýruguy saýlamaly.
3. Faýly ýa-da papkany ýerleşdirjek papkaňy ýa-da diskini açmaly.
4. **Правка** menýudan **Вставить** buýruguy saýlamaly.

**Bellik:** Birbada birnäçe faýllaryň ýa-da papkalaryň ýerini üýtgetjek bolsak, onda **CTRL** düwmäni basyp durup olary belgilemeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## **25.Papkada ýarlyk(ýanýoldaş) döretmek**

Ol iş köplenç maksatnamany ýa-da işi çalt işe girizmek için gerek bolýar

**1.Мой компьютер** äpişgeden ýa-da  -den ýarlyk(ýanýoldaş) döredilmeli papkany saýlamaly.

**2.Файл** menýudan **Создать** buýrugy saýlamaly, ondan soňra **Ярлык** buýrugy saýlamaly.  
3.Ekrandaky gözükdürmä eýermeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## **26.Iş stolyna papkanyň, faýlyň ýarlygyny(ýanýoldaşyny) ýerlesdirmek**

**1.Мой компьютер** äpişgeden ýa-da  -den ýarlyk döredilmeli papkany, printeri, kompýuteri ýa-da faýly saýlamaly.

**2.Файл** menýudan **Создать ярлык** buyrugy saýlamaly.

3.Döreden ýarlygyň iş stolyňa tarap süýremeli.

### **Bellik**

- Bar ýarlygyň parametrlерini üýtgetjek bolsaň ýarlyga baryp syçanyň sag gulagyny basyp **Свойства** buýrugy saýlamaly.
- Ýarlygy aýyrmak üçin ony **Корзина** geçiräýmeli, onyň bilen ol işe, maksatnama, resminama hiç zat bolanok.

[Mazmuna geçmek](#)

## **27."Программы" menýuwa goşmaça menýu goşmak**

1. baryp syçanyň sag gulagyny basyp çykan sanawdan **Открыть** buýrugy saýlamaly.

**2.Программы** papkasyny iki sapar basmaly.

**3.Файл** menýudan **Создать** buýrugy saýlamaly, ondan soňra **Папка**-ny saýlamaly.

4.Täze goşmaça menýuyň adyny girizmeli.

**4.ENTER** düwmäni basmaly we döreden papkaň açmaly.

**5.Файл** menýudan **Создать** buýrugy saýlamaly ondan soňra **Ярлык** buýrugy saýlamaly.

6.Ýarlyk döretmegiň ussady bilen şu goşmaça menýuwa zerur görkezmeleri girizmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## **28.Papka döretmek işi**

1. -den papka dörediljek diskini saýlamaly.

**2.Файл** menýudan **Создать** buýrugy saýlamaly, ondan soňra **Папка** ýazgyny saýlamaly.

3.Äpişgede täze papka ýüze çykar, oňa **şertli** at berlendir.

4.Ol kursov duran **şertli** ada täze at berip **ENTER** düwmäni basmaly.

**Bellik:** Eger papkanyň içinde papka döretjek bolsaň şulardan 2 we 3 gaýtalaýmaly

[Mazmuna geçmek](#)

## **29.Faýlyň ýa-da papkanyň adyny üýtgetmek**

**1.Мой компьютер** äpişgeden ýa-da Проводник -den ady üýtgedilmeli papkany ýa-da faýly saýlamaly, bölüp almaly.

**2.Файл** menýudan **Переименовать** buýrugu saýlamaly.

3.Kursoryň duran garalan ýerine täze ady girizmeli we **ENTER**-i basmaly.

**Bellik**

- Faýlyň ýa-da papkanyň **адынъи çәги**(yzynlygy) boş ýeri göz öňünde tutmak bilen **255** şekil, harp, belgi bolup biler. Faýlyň ýa-da papkanyň adynyň içinde \ / : \* ? " < > | -şu belgiler bolmaly däldir.

[Mazmuna geçmek](#)

## **30.Faýly ýa-da papkany aýyrmak**

**1.Мой компьютер** äpişgeden ýa-da Проводник -den aýrylmaly papkany ýa-da faýly saýlamaly, bölüp almaly.

**2.Файл** menýudan **Удалить** buýrugu saýlamaly.

**Bellik**

- Aýrylan faýly ýa-da papkany **dikeldip** bolar, şol amala serediň.
- Aýyrmak üçin faýlyň ýa-da papkanyň belgijiginden tutup ony **Корзина** belgijigine gönüden goni eltseňem bolar. Eger süyreýän wagtyň **SHIFT** düwmäni basyp dursaň aýrylýan papka ýa-da faýl **Корзина** ýerleşdirilmez.

[Mazmuna geçmek](#)

## **31.Bar bolan faýly ýa-da papkany gözlemek**

1. Пуск basmaly, çykan sanawdan **Найти** buýruga geçmeli, ondan **Файлы и папки** geçmeli, ony bassaň gözleg äpişgesi çykar.

**2.Имя** diýilip ýazylan meýdança gözlenýän faýlyň doly adyny ýa-da adynyň bölegini ýazmaly.

Eger faýlynyzyň ady näbelli bolsa, ondaky bar bolmaly käbir sözleriň **Искать текст** meýdança girizseňizem ol faýl tapylar.

**Обзор** diýen ýerden nireden we haýsy diskden gözlenilmesini görkezmeli.

5. **Найти** ýazgyny basmaly.

[Mazmuna geçmek](#)**32.Kompýuterdäki maglumatlara, maksatnamalara seretmek**

6. **Мой компьютер** belgijige peýkamy eltip yzly-yzyna iki sapar basmaly.
7. Cykan äpişgeden haýsy diski seretjek bolsaň onuň belgijiginiň üstüne peýkamy eltip iki sapar basmaly. Şonda saýlan diskىñzdäki faýllar we papkalar çykar.
8. Faýly ýa-da papkany açjak bolsaňyz, onyň belgijiginiň üstüne peýkamy eltip iki sapar basyp ýa-da syçanyň sag gulagyny basyp ol işi amal edip bolar.

**Bellik**

- Papkalaryň düzüm derejesi boýunça bir dereje ýokary galjak bolsaň  **Вверх** belgini ýa-da BACKSPACE düwmäni basmaly. Eger paneldäki gurallar ekrana çykarylmasa **Вид** menýudaky **Панели инструментов** buýrugy basmaly, ondan soňra **Обычные кнопки** saýlamaly.

[Mazmuna geçmek](#)**33.Faýly ýa-da papkany gözlemegiň goşmaça mümkünçilikleri**

9.  basmaly cykan sanawdan **Найти** buýrugy saýlamaly, soňra **Файлы и папки** geçmeli.
  10. Cykan äpişgeden **Дата** geçmeli, şonda haýsy senede döreden faýllaryň sanawy çykar, senäni özüň berseňem bolar.
- Kesgitli görnüşli ýa-da möçberli faýlyň gözlegi üçin **Дополнительно** ýere girip görkezmeli.

**11.Найти** ýazgyny basmaly.**Bellik**

- Gözlenýän faýllaryň ýa-da papkalaryň sanawyny çäklendirmek üçin **Дата** we **Дополнительно** ýerlerde şartlar berilmelidir.
- Eger **Дата**-da **Все файлы** görkezilen bolsa, onda gaty(C) disk-de **Имя и местоположение** we **Дополнительно** ýerlerde berlen şartları kanagatlandyrýan gözleg amal bolar.

[Mazmuna geçmek](#)**34.Faýllary arhiwirlemek**

12. Arhiwirlemek maksatnamasyny işe goýbermek üçin *salgy bermeli*(mysal üçin **WINDOWS commander** programması).
2. Salgyda cykan gözükdürmä laýyklykda işleri ýerine yetirmeli.

**Bellik**

- Arhiwirlemek işini  girip Программы→ Стандартные→Служебные buýruklar bilen Архивация данных saýlap alyp amal edip bolar.
- Служебные menýuda "Архивация данных" ýok bolsa ol ýerde şeýle maksatnama goýulan däldir, ony goýmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

### 35. Arhiwirlemek maksatnamasyny kompýutere goýmagyň yzygiderligi şeýledir

Arhiwator kompýuter maksatnamasy ýok bolsa ony goýmaly, ol işi aşakdaky yzygiderlikde amal etmeli:

13.  basyp **Настройка** saýlamaly, ondan soňra **Панель управления** geçmeli.

14. **Установка и удаление программ** -iki sapar basmaly.

15. **Установка Windows** saýlamaly.


16. Gerekli kategoriýalaryň komponentlerini saýlamaly **Состав** basmaly.

**BellikEger** gerekli kategoriýalaryň komponentler **Установка и удаление программ** gepleşik äpişgede çykmasa onda olar söňky wersiýalarda bolup, arhiwirlemek işini başga maksatnamalar bilen amal etmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

### 36. Faýllary ekran tutylary arkaly parol bermek bilen goramak

**Свойства:** Экран gepleşik äpişgeden **Заставка** açmaly.



2. **Заставка** äpişgejikde tutynyň adyny saýlap almaly.

**3. Пароль** ýazgynyň öňüne basyp bellik etmeli **Изменить** basmaly.

4. Paroly girizmeli, soňra ol paroly tassyk etmek üçin **ikilenç** girizmeli.


## Bellik

- Свойства:** Экран gepleşik äpişgä girmek üçin **Пуск** basyp **Настройка** we **Панель управления** baryp iki sapar Экран basyp **Заставка** girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

**37. Kompýuteriň garaşýan we dynç alýan iş düzgünlerinde, onuň parol bilen goralyşy**

**Свойства:** Управление электропитанием gepleşik äpişgesini açmaly.



**17. Дополнительно** ýazga geçmeli **Запрашивать пароль при выходе из спящего режима** ýazga bellik etmeli

## Bellik

- Свойства:** Управление электропитанием äpişgäni **Пуск** basyp **Настройка** we **Панель управления** buýrukrlara baryp **Управление электропитанием** ýazgyny iki sapar basmaly.

Windowsda paroly garaşylýan(bu ýagdaýda tok az sarp edilýär, birbada işläp başlap bolýar) we ölçürilen ýagdaýdaky ýaly(onda ähli işleyän maksatnamalar ýapylan bolýar, işi başlamak olary täzeden işe girizmek bilen başlanmaly) mümkünçiliklerde ulanylýar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 38. İş stolynyň düşegini üýtgetmek

1. Ықardaky **Свойства:** Экран äpişgäni açmaly.

2. **Рисунок** sanawdan gerek düşegiňi saýlap almaly ýa-da **Узор** ýazgyny basyp gerekli düşegiňi saýlamaly ýa-da üýtgetmeli.
3. Üýtgeşikligi görmek üçin **Применить** basmaly äpişgäni ýapmaly ýa-da **OK** basmaly.


## Bellik

- **Свойства:** Экран äpişgäni basmak üçin Пуск bassaňam bolar, soňra **Настройка** we **Панель управления** geçip Экран iki sapar basmaly.
- Ekranyň **düşegini** döretmek üçin **графики форматдaky** faýllar ulanylýar, olar (.bmp), GIF (.gif) we JPEG (.jpeg) şeýle giňeldilenlerdirler.
- Kiçijik düşük suraty bilen tutuş ekrany doldyrmak üçin **Рядом** parametri saýlap almaly. Düşegi ekranyň ortasynda ýerleşdirjek bolsaň **По центру** parametr bilen amal etmeli.
- Birbada ekran üçin surat hem owadan zolak saýlanyp bilner. Eger **Рядом** parametr saýlanan bolsa zolak görünmez.
- İş stolynyň düşegi hökmünde Paint bilen öz çeken suratyň ýa-da skanerde girizilen suratyň goýsaňam bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 39. İş stolynyň elementlerini üýtgetmek

1. İş stolynyň **elementlerini** üýtgetmek **Свойства:** Экран äpişgäniň **Оформление** ýazgysyna geçmeli şonda şu äpişge çýkar:



2. Ekrandaky haýsy elementi üýtgetjek bolsaňyz **Элемент** sanawdan ony saýlap almaly **Размер** we **Цвет** meýdanlarda gerek üýtgeşmelerini girizip olara degişli şriftleri üýtgetmek gerek bolsa olary hem üýtgetmeli.

3. Eger birbada ekranyň ähli elementlerini üýtgetmek gerek bolsa, onda **Схема** sanawdan saýlap alyp amal etmeli.


## Bellik

- **Свойства:** Экран äpişgede **Оформление** geçmek üçin  basyp **Настройка** we **Панель управления** geçip Экран belliği iki sapar basyp çykan äpişgeden **Оформление** ýazgyny saýlap alyp bolar.
- Eger Элемент meýdanyndan **Заголовок активного окна** ýa-da **Заголовок неактивного окна** ýazgy saýlansa, onda onuň düşegini üýtgetmek **gradiýent** doldurmak bilen täze çykan äpişgede amal edilýär. Gradiýent doldyrmaklyk **256** **reňk** bar kompýuterlerde mümkündür.
- Ekranyň käbir elementleri üýtgedilenden soňra, olary ýatda saklamak üçin **Сохранить как** ýazgyny basmaly we shema adyny girizmeli, görkezilen at **Схема**-da çykar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 40. Ekranyň mümkünçiliklerini üýtgetmek

1. Ekranyň mümkünçiliklerini üýtgetmek üçin **Свойства:** Экран äpişgä girmeli **Настройка** ýazgyny açmaly, ony açsaň şol äpişge şeýle bolar:



2. **Область экрана** toparda gerek nokatlaryny görkezilen dili süýrämäly.


## Bellik

- **Свойства: Экран** äpişgä  baryp **Настройка** we **Панель управления** baryp **Экран** iki sapar basmak bilen **Настройка** geçip bolar. Mümkinqilikler peýdalanylýan **monitora** we **wideoadaptere** baglydyr.

[Mazmuna geçmek](#)

### 41.Ekrandaky şriftleriň möçberini üýtgetmek

1. Ýokarky **Свойства: Экран** äpişgäniň **Настройка** ýazgysyna geçmeli.
2. Monitoryň häsiyetleri berilýän äpişgäni açmak üçin **Дополнительно** ýazgyny basmaly, şonda şu äpişge çykar:



3.Su **Общие** äpişgedäki **Размер шрифта** sanawdan ekranda görünjek şriftiň möçberini saýlamaly.

Standarta gabat gelmeýän şriftiň möçberini bermek üçin şol ýerdäki sag peýkamjygy basyp **Другой** saýlamaly.

## Bellik

- **Свойства: Экран** äpişgedäki **Настройка** äpişgä -danam baryp bolar, ondan soň **Настройка** we **Панель управления** geçmeli, ondan soň **Экран** iki sapar basyp **Настройка** -ny saýlap almaly.
- Eger **Размер шрифта** sanaw meýdany elýeter bolmasa **Область экрана** topardan 480 nokada 640 artýan mümkinqilikleri bermeli, galan ýagdaýlary berip bolmazlygy mümkindir.

[Mazmuna geçmek](#)

## 42. Monitora tuty goýmak

Ekrana **tuty goýmak** işi kompýuter toga birikdirilip işlenmeýän ýagdaý üçin ýa-da dynç alynýan wagt üçin zerurdyr, tutly ýagdaýda bolan kompýuteriň **ekranyny** klawiaturadaki islendik düwmäni basyp işi dowam etdirip bolar.

1. Monitora tuty goýmak üçin **Свойства:** Экран äpişgäniň **Заставка** äpişgesine geçmeli
2. **Заставка** äpişgejikden tutynyň adyny saýlap almaly.
3. Tutyny goýmagy üçin **Настройка** basmaly.


### Bellik

- **Свойства:** Экран äpişgedäki **Заставка** äpişgä -danam baryp bolar, ondan soň **Настройка** we **Панель управления** geçmeli, ondan soň Экран iki sapar basyp **Заставка**-ny saýlap almaly.
- Monitorda tutynyň işe girişmegi **Интервал** meýdançada **gorkezilen** wagt geçenden soň awtomatiki amala aşyrylýar. Monitoryň tutysyny aýyrmak üçin klawiaturada islendik düwmäni basmak ýeterlidir.

[Mazmuna geçmek](#)

## 43. Kursoryň ölçüp-ýanmasyny üýtgetmek

1. Kursoryň ölçüp-ýanmasyny üýtgetmek üçin **Свойства: Клавиатура** äpişgä girmeli, onuň görnüşi şeýledir:



2. **Скорость ýazylan ýerde Скорость мерцания курсора** -diýen dili gerek ýeriňe eltmeli.

### Bellik

- **Свойства: Клавиатура** äpişgä -yň üsti bilen **Настройка** we **Панель управления** baryp çukan äpişgeden **Клавиатура** ýazgyny açyp baryp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

#### **44.Papkada obýektleriň sekillendirilişini üýtgetmeliň usullary**

- **Мой компьютер** äpişgeden ýa-da WINDOWS проводник-den **Вид** menýuda **Крупные значки**, **Мелкие значки**, **Список** ýa-da **Таблица** saýlamaly.

**Bellik**

- **Вид-de Упорядочить значки** sekillendirişi saýlap alyşyňa görä obýektleri ady, möçberi, döredilen senesi ýa-da görnüşi boýunça tertipleşdirip bolar.
- Apişgedäki kursoryň baran ýeriniň ýagdaýyny görkezýän setir iň aşakda ýerleşen, ol ýok bolsa **Вид** menýudan **Строка состояния** buýrugy saýlap almaly, şonda ol setir ekranra geler.

[Mazmuna geçmek](#)

#### **45.Ähli faýllaryň we faýllaryň giňeldilen atlarynyň sekillendirilişi**


1. **Мой компьютер** äpişgeden ýa-da WINDOWS проводник-den seredilmegi talap edilýän papkany saýlamaly.
2. **Вид**-den **Свойства папки** buýrugy saýlamaly.
3. **Свойства папки** -dan **Вид** geçmeli, ondan **Показать все файлы** parametre geçmeli.

Eger ähli faýllaryň giňeldilen atlaryny görkezmek gerek bolsa şu **Не показывать расширения для зарегистрированных типов файлов** ýazgydan belgijigi aýyrmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

#### **46.Faýllaryň ýa-da papkalaryň häsiyetlerini üýtgetmek**

1. **Мой компьютер** äpişgeden ýa-da WINDOWS проводник-den häsiyeti üýtgediljek faýly ýa-da papkany saýlamaly.
2. **Файл** menýudan **Свойства** buýrugy saýlamaly.



3. Şu **Свойства** äpişgede zerur bellikleri amal etmeli.

## Bellik

- Papkanyň ýa-da faýlyň üstüne peýkamy eltip syçanyň sag gulagyny bassaňam çykan sanawdan **Свойства** äpişgä baryp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 47.Kompýuterde bar bolan faýllary ýa-da papkalar açmak


1. **Мой компьютер** iki sapar basyp açmaly.
2. Haýsy **diskde** faýl ýa-da papka duran bolsa şol **diski** açmaly.
3. Haýsy faýly ýa-da papkany açmak gerek bolsa onuň belgijiginiň " üstüne peýkamy eltip iki sapar basmaly.

## Bellik

- **Вид** menýudaky buýruklar faýllaryň şekillendirilş usulyny üýtgedýär.
- Eger gözleýän faýlyň başga kompýuterde, kompýuteriň kompýuterler tora birleşdirilen bolsa **Мой компьютер** ornuna **Сетевое окружение** belgijigi açyp gözlemeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## 48.Ýakynda ulanylan faýllary açmak

1.  basyp, çykan sanawdan **Документы** ýazgyny basmaly, sagdan sanaw çykar.

2. Sanawdan gerek resminamaň. faýlyny açmaly, ýok bolsa şol ýerdäki **Мои документы** ýazgyny basyp ony tapmaly.

## Bellik

- Käbir maksatnamalar açylan faýllary **Документы** menýuda ýerleşdirmezlikleri hem mümkindir. Eger gerek faýlyň sanawda ýok bolsa **Пуск** basyp **Найти** geçmeli ondan soňra **Файлы и папки** geçmeli, çykan **Найти** äpişgeden ony tapmak üçin buýruk bermeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## 49."Документы" менýuy arassalamak

- Пуск** basmaly çykan sanawdan **Настройка** buýruga geçmeli, ondan soňra **Панель задач** we "Пуск" menýuwa geçmeli.
- Настройка меню** äpişgäni açmaly.
- Меню "Документы"** topardan **Очистить** belgini basmaly.


## Bellik

**Свойства:** **Панель задач** äpişgäni açmak üçin iş stolynyň islendik boş ýerine peýkamý eltip syçanyň sag gulagyny basyp çykan sanawdan **Свойства** buýruguy basaýmaly.


[Mazmuna geçmek](#)

## 50.Işlenilýän maksatnamany menýua goşmak

- Пуск** basmaly **Настройка** buýruga geçmeli çykan sanawdan **Панель задач и меню "Пуск"** äpişgä geçmeli, onuň görüñüşi şeýledir:



- Настройка меню** ýazgyny basmaly.



**3.Добавить** ýazgyny basmaly, ondan soňra **Обзор** düwmäni basmaly.

4.Gerek maksatnamaň görkezmeli hem-de **Открыть** basmaly.

**5.Далее** ýazgyny basmaly, menýuyň düzüminden gerek papkaň açmaly.

6.Menýua goşuljak täze buýrugy ady ýazylýan ýere girizmeli hem-de **Готово** ýazgyny basmaly.

7.Eger maksatnama belgijik saýlamak gerek bolsa, ony saýlamaly **Готово** ýazgyny basmaly.

## Bellik

- **Свойства: Панель задач** äpişgäni açmak için **İş stolynyň** islendik boş ýerine peýkamy eltip şyçanyň sag gulagyny basyp çykan sanawdan **Свойства** buýrugy basaýmaly.
- **Пуск** menýuwa **maksatnamaň** goşjak bolsaň, onuň belgisini **Пуск**-yň üstüne peýkam bilen süyräp eltäýmeli.

WINDOWS **проводник-iň** äpişgesiny maksatnamaň goşjak bolsaň **Дополнительно** düwmäni açmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 51."Программы" менýuyň düzümini üýtgetmek

1. **Пуск** peýkamy eltip şyçanyň sag gulagyny basmaly, çykan sanawdan **Открыть** saýlamaly.
2. **WINDOWS проводник**-den **Программы** ýazgyny tapyp, oňa bellik etmeli.

Sagky äpişgede **Программы** menýua girýän maksatnamalaryň we papkalaryň sanawy çykar.

3. Islendik maksatnamany ýa-da papkany bu ýere goşyp ýa-da aýryp, başga ýere geçirip, bir papkany başga papkanyň içine salyp bilersiňiz. Ähli üýtgeşmeler **Программы** menýuda bolar.

## 52.Meseleler paneliniň ( durýan ýeriniň setirini) ýerini üýtgetmek

- ▶ Пуск durýan ýerini peýkam bilen başga ýere süýräm geçirmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## 53.Meseleler panelini ýa-da Baş menýuwy düzmk

1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель задач и меню "Пуск"** äpişgä geçmeli.
2. **Параметры панели задач** ýazylan bölekdäki kiçijik äpişgelerde bellikler etmeli, soňra **Настройка меню** geçip degişli bellik edip **OK** basmaly.

**Bellik:**


**Свойства: Панель задач** äpişgäni açmak üçin ekranyň iň aşaky setirindäki meseleler paneliniň(-durýan setiriniň) islendik

boş ýerine peýkamy eltip syçanyň sag gulagyny basyp çykan sanawdan **Свойства** buýrugy basaýmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 54.Kompýutere täze şrift goýmak

1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, açylan äpişgeden **Шрифты** şeýle belgilmeli:



2. **Файл** menýudan **Установить шрифт** buýrugy saýlamaly.
3. Goýuljak şriftli diskiniň saýlamaly.
4. Goýuljak şriftiniň açmaly.

**Bellik**

- Birbada birnäçe şrift goýuljak bolsa **CTRL** düwmäni basyp duryp, olary saýlamaly.
- TrueType, Adobe Type 1 şriftler ýa-da nokatlaýyn şriftleri **Шрифты** goşmak üçin olaryň parkasyny **Шрифты-иň** üstüne süýräp eltäýmeli.
- Şrifti kompýuter toryndan öz kompýuteriňze goýjak bolsaňyz, siziň gaty diskiniňzäki **Добавление шрифтов** äpişgedäki **Копировать шрифты в папку Fonts** belliği aýtuň, ol parametr **Установить шрифт** buýruk bilen TrueType ýa-da nokatlaýyn şriftleri goýmakda mümkindir.

[Mazmuna geçmek](#)

## 55.Kompýuterden şriftleri aýyrmak

1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, **Шрифты** belgijigini iki sapar basyp, **Шрифты** parkasyny açmaly.
2. Aýryljak şriftiň belgijigini garalamaly.
3. **Файл** menýudan **Удалить** buýrugy basyp aýyrmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 56.Kompýutere goýulan şriftleri görmek

1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, **Шрифты** belgijigini iki sapar basyp, **Шрифты** parkasyny açmaly.
2. Şrifti görjek bolsaň, onuň belgisine baryp ony açmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 57.Şriftiň nusgalaryny çap etmek

1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, **Шрифты** belgijigini iki sapar basyp, **Шрифты** parkasyny açmaly.
2. Şriftiň nusgalary bar äpişgedäki **Печать** ýazgyny basmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 58.Meňzeş şriftleriň gözlegi


1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, **Шрифты** belgijigini iki sapar basyp, **Шрифты** parkasyny açmaly.
2. **Вид** menýudan **Группировать схожие шрифты** buýrugy saýlamaly.
3. **Группировать шрифты по схожести со шрифтом** sanawdaky meýdandan şrifti saýlamaly.

Şriftleriň toparlary saýlanan sanawy şriftleriň meňzeşliginiň nyşanyna görä üç topara bölünýär.

[Mazmuna geçmek](#)

## **59.Kompýuteriň klaviaturasynyň düwmesini basandaky kabul edijiliginin tizligini üýtgetmek**

1. Свойства: Клавиатура gepleşik äpişgesini açmaly:



2. Скорость ýazylan ýerde degişli üýtgeşme girizmeli.

- **Задержка перед началом повтора символа** girip, onuň dilini süýşürmek bilen düwmäni basmakda kabul edilişik düzlenýär.
- Ikilenç düwmäni basyp duranýdaky tizligi düzlemek **Скорость повтора** dilini süýşürmek bilen amal edilýär


**Bellik**

- **Свойства: Клавиатура** äpişgäni girip, çykan sanawdan **Настройка** geçip, **Панель управления** äpişgäni açyp **Клавиатура** belgijigini açyp hem girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## **60.Kompýuterde köп dillerde ýazgy ýazýan kömegin goýulyşy**

1. Установка и удаление программ äpişgede Установка Windows äpişgäni açmaly onuň görnüşi şeýledir:



2.  Многоязыковая поддержка saýlamaly we aşakdaky **Состав** ýazgyny basmaly.
3. Gerek dilleriň we dil toparlarynyň hemmesinde bellik bolsun.
4. **OK** basmaly, ýene-de tázeden **OK** basmaly.
5. Ähli edilen üýtgeşmeler kompýuterde, kompýuter tázeden işe goýbereniňden soň peýda bolar.


### Bellik

- **Windows** köp dillerde resminamalar döredýär, **merkezi** we **gündogar Ýewropa** we **Balkýaka** hem-de **grek** we **türk** dillerinde, şol sanda **türkmen** dilinde resminamalary döretjek bolsaň köp dilli kömek hökmandyr, onuň üçin **Türkmen** diliniň harplary **Microsoft** firmasy tarapyndan ol ýerde goýulmalydyr.

[Mazmuna geçmek](#)

### 61. Goýulan diliň harplarynyň klaviaturadaky ýerleşisini çalyşmak

1. **Свойства: Клавиатура** äpişgedäki **Язык** äpişgä girmeli:



2. Diller getirilen sanawdan, geregiň saýlamaly we **Свойства** ýazgyny basmaly.
3. Dilden dile geçmegiň usulyny görkezmeli we **OK** basmaly .


### Bellik

- **Свойства: Клавиатура** äpişgedäki **Язык** äpişgä Пуск, ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Клавиатура** begini basyp **Язык** äpişgä geçip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 62.Goşmaça dili goýmak ýa-da klawiaturada harplary ýerleşdirmek

1. **Свойства: Клавиатура** äpişgä girip ýokarky **Язык** äpişgä geçmeli



2. **Добавить** ýazgyny basmaly.
3. **Добавление языка** äpişgede gereklisini saýlamaly we **OK** basmaly.

### Bellik

- **Свойства: Клавиатура** äpişgedäki Язык äpişgä  ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Клавиатура** beginini basyp Язык geçip bolar.
- Eger Язык äpişgede **Отображать индикатор языка на панели задач**-diýen ýerde bellik goýulan bolsa meseleler panelinde goýulan dilleri görkezýän indikator goýulýar, oňa basyp çykan sanawdan klaviaturany şol dile geçirip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### **63.Kompýuterden dili ýa-da klaviaturada harplaryň ýerleşdirilişini aýyrmak**

1. **Свойства: Клавиатура** äpişgä girip ýokarky Язык äpişgä geçmeli, onuň äpişgesi ýokarda getirilendir.
2. Çykan sanawdan aýtylmaly dili we harplaryň ýerleşisini saýlamaly hem-de **Удалить бasmaly**.


#### **Bellik**

- **Свойства: Клавиатура** äpişgedäki Язык äpişgä  ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Клавиатура** beginini basyp Язык geçip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### **64.Syçanyň düwmeleriniň ýerleşisini üýtgetmek**

1. **Свойства: Мышь** äpişgäni açmaly, onuň görnüşü şeyledir:



2. Saglakaýlar üçin **Для правши(Right Button)** ýa-da çepekeyler üçin **Для левши(Left Button)** sayýlamaly.

### Bellik

- **Свойства: Мышь** äpişgä basyp ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Мышь** begisini basyp geçip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### 65.Suçany iki sapar basaňdaky tizligiň üýtgedilişi

1. **Свойства: Мышь** äpişgä girmeli.
2. **Скорость двойного нажатия** topardaky düzleýiš dili süýremeli.

### Bellik

- **Свойства: Мышь** äpişgä basyp ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Мышь** begisini basyp geçip bolar.
- Goýulan tizligi barlamak üçin surata iki sapar basyp amal etmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

### 66.Suçanyň peýkamyň hereket ediş tizligini üýtgetmek

1. **Свойства: Мышь** äpişgä girmeli.

2. **Перемещение** äpişgä geçmeli.
3. **Скорость перемещения указателя** bölekdäki topardan peýkamy düzgünleşdirýän dili gerek ýeriňe çekip süyüşürmeli:




## Bellik

- **Свойства: Мышь** äpişgedäki **Перемещение** äpişgä basyp ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Мышь** begisini basmaly, çykan äpişgeden **Перемещение** äpişgä geçmeli.
- Peýkamyň ekrandaky hereketiniň tizligi ulanyjynyň ony kabul edijiligine bagly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 67.Suçanyň peýkamynyň görünüşini üýtgetmek

1. **Свойства: Мышь** äpişgäni açmaly.
2. Açılan äpişgeden **Указатели** äpişgäni açmaly, onuň görünüsü:



3. Ähli görkezijileriň görünüşlerini üýtgetmek üçin ýokarky **Схема** toparyna girip başga shemany saýlap almaly.

4. Diňe bir görünüsü üýtgetjek bolsaň, ony saýlamaly, soňra **Обзор** basmaly, peýkamyň görünüsü bolan faýly açmaly.

## Bellik

- **Свойства: Мышь** äpişgedäki **Указатели** äpişgä basyp, ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Мышь** begisini basmaly, çykan äpişgeden **Указатели** äpişgä geçmeli.

- **WINDOWS** kompýutere goýulanda peýkamyň görnüşleriniň adatça bolmalylary goýulýar.
- Kompýuteri ulanyjy peýkamyň islendik sanlarynyň görnüşlerini üýtgedip biler, peýkamlaryň täze shemasyny **Сохранить как** ýazgysyny basyp ýatda saklamaly.


Eger peýkamlaryň görnüşiniň shemasyny aýyrmak üçin onuň görnüşlerini **Схема** -daky sanawdan saýlamaly, ondan soňra **Удалить** basmaly. Peýkamyň görnüşleri şulardyr:

Görnüşi	Amal edýän işi
	Esasy iş düzgüni, onuň bilen belgilenýär, basylýar.
	Maksatnamadan iş boýunça anyklama alynýar.
	Düsek düzgüni, onda maksatnama yüklenýär.
	Kompýuter elýetmez ýagdaýda durýar.
	Gragik goýmak üçin ýer bölünip alynýar.
	Yazgy bölünip alynýar, ýazgyda hereket.
	Golýazma görnüşde maglumat girizmek.
	Ediljek amal mümkün däldir.
	Möçberleri dikligine üýtgetmek
	Möçberleri keseligine üýtgetmek
	Möçberleri sagdan ýokarky, çepden aşaky burç boýunça üýtgetmek.
	Möçberleri sagdan aşaky, çepden ýokarky burç boýunça üýtgetmek.
	Şekilleriň, grafikleriň ýerini üýtgetmek.
	Ýörite belgilemek.
	Salgylanmanyň saýlanylышы.

[Mazmuna geçmek](#)

## **68.Maksatnamalar amal edilendäki işlerde ses signallaryny bermek**

1. **Свойства:** Звук äpişgäni açmaly, onuň äpişgesiniň görnüşi şeyledir



2. **События** sanawdan haýsy iş bolanda ses signaly niýetlenilen bolsa, ony saýlamaly.
3. **Файл** meýdançadan iş bolanda ýüze çymaly ses bolar ýaly, ol sesiň ses ýazgylы faýlyny saýlap almaly.

Eger ses ýazgylы gerek faýlyň sanawda ýok bolsa **Обзор** basyp saýlap almaly

**Bellik**

**1.Свойства: Звук** äpişgä **Пуск** basyp ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Звук** begisini basyp hem ony açyp bolar.

2. Windows goýulanda hem käbir sesleri diske nusgalanýar.


3.Ol ýa-da beýleki ses ýazgysyny diňlemek üçin onuň adyny sanawdan saýlamaly we ýazgyny basmaly, ýene bassaň ses eşitmeklik kesiler.

4.Sesiň parametrlerini düzläniňizden soňra ony ýat-da saklamak üçin **Сохранить как** basyp shemanyň adyny girizmeli, görkezilen at **Схемы** sanawada peýda bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## **69.Kompýutrden çykýan sesiň derejesini düzlemek**

1. **Свойства: Мультимедиа** äpişgäni açmaly, ondan **Аудио** äpişgä geçmeli



**Воспроизведение** topardaky **Динамик** belgini ýa-da  belgini bassaň  
**Громкость** äpişge çykar, ondaky degişli gurallyň dilini aşak-ýokary süýşürmek bilen sesiň derejesini goýup bolar.

### Bellik

- **Свойства: Мультимедиа** äpişgedäki **Аудио** äpişgä  basyp ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Мультимедиа** begisini basyp hem oña baryp bolar.
- Eger WINDOWS-da sesi maksatnamalaýyn dolandyrmak goýulan bolsa hem-de äpişgede  **Регулятор громкости на панели задач**-şeýle bellik edilen bolsa, sesiň dinamigi wagtyň ýanynda ýüze çykar, ony basyp çykan äpişgedenem **sesiň derejesini** çykan dili aşak-ýokary çekip düzgünleştirip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 70.Ykjäm-diski sanly çykyşy bilen gurluşa çykarmak

1. **Свойства: Мультимедиа** äpişgeden **Музыкальный компакт-диск** äpişgä geçmeli.
2. Ykjäm-diski sanly çykyşy bilen gurluşda aýtdyrmak üçin, mysal üçin **USB** dinamikde **Использовать цифровой выход** diýen ýerde bellik etmeli.

### Bellik


- **Свойства: Мультимедиа** äpişgedäki **Музыкальный компакт-диск** äpişgä  basyp ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель**

**управления** äpişgäni açmaly, ondan **Мультимедиа** begisini, soňra **Музыкальный компакт-диск** basyp hem oňa baryp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 71.Wideoklipler görüлende äpişgäniň möçberini üýtgetmek

- Свойства:** Мультимедиа äpişgeden, **Видео** äpişgäni açmaly.
- В окне** ýazgydan parametrleri saýlap almaly, çykan sanawdan äpişgede boljak wideonyň möçberini saýlamaly:



Tutuş ekranы saýlajak bolsaň şeýle  **Весь экран** bellik etmeli.

**Bellik**

- Свойства:** Мультимедиа äpişgedäki **Видео** äpişgä  basyp ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Мультимедиа** begisini, soňra **Видео** basyp hem oňa baryp bolar.
- Iň gowy sekillendirilş **В окне** äpişgejikdäki parametrlerden **Исходный размер** bolanda bolýar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 72.Her bir ulanyja kompýuterde öz WINDOWS-yň döretmek

- Свойства:** Пароли äpişgä girmeli.
- Профили пользователей** äpişgä geçmeli.
- Каждый пользователь устанавливает личные настройки** ýazgynyň ýanynda bellik edilen bolmaly.


**Bellik**

**Свойства:** Пароли äpişgedäki **Профили пользователей** äpişgä  basyp ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, soňra **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Пароли** begisini basyp, soňra **Профили пользователей** baryp bolar.


[Mazmuna geçmek](#)

## 73.WINDOWS-da ulanyjynyň işini(kompýuterde işlemegi) tamamlamak

- ▶  basmaly çykan sanawdan **Завершение сеанса** ýazgyny basmaly çykan äpişgeden



Да ýazgyny basmaly ýa-da kompýuteri tokdan öçürjek bolsaň şu çykan äpişgeden



OK basmaly.

Bellik: Завершение работы... ýazga düwmeleri basyp hem baryp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 74. WINDOWS-da klaviaturanyň umumy düwmeleriniň utgaşdyrylyşy

Ediljek işler	Basylmaly düwmeler
Maksatnamanyň menýu setrini işjeňleşdirmek	F10
Menýuda buýrugy amal etmek	ALT +buýrukda belgilenen harp
Maksatnamada MDI ulanylanda äpişgäni ýapmak	CTRL + F4
İşlenýän äpişgäni ýapmak ýa-da maksatnamadan çykmak	ALT + F4
Belgilenen ýeri nusgalamak	CTRL + C
Belgilenen ýeri kesip almak	CTRL + X
Belgilenen ýeri aýýrmak	DELETE
Edilýän amal boýunça anyklama	F1
Äpişgede menýu äpişgäni açmak	ALT + boş ýer
Bölünen element üçin kontekst menýu açmak	SHIFT + F10

 menýuwy açmak	<b>CTRL + ESC</b>
Köpäişgeli maksatnamada äpişge menýuwy açmak	<b>ALT + DEFIS (-)</b>
Ýatdakyny-  niyetlenen ýere goýmak	<b>CTRL + V</b>
Önki äpişgä geçmek ýa-da ALT basyp durup Tab basyp başga äpişgelere geçmek	<b>ALT + TAB</b>
Amalyňdan yzyňa gaýtmak	<b>CTRL + Z</b>

[Mazmuna geçmek](#)

### 75.Iş äpişgeleri üçin WINDOWS-da düwmeleriň utgaşdyrylyşy

Ediljek işler	Basylmaly düwmeler
Edilýän işi aýyrmak	ESC
Parametri saylamak , düwme basmak	Boş ýer düwmewsi
Buýrukrary saýlamak	<b>ALT+buýrukda belgilenen harp</b>
Belgilenen düwmäni basmak	ENTER
Parametr boýunça yza geçmek	SHIFT + TAB
Äpişgeler boça yza geçmek	CTRL + SHIFT + TAB
Parametr boýunça öňe geçmek	TAB
Äpişgeler boça öňe geçmek	CTRL + TAB
<b>Сохранить как</b> ýa-da <b>Открыть</b> äpişgede açylan papkalar boýunça bir dereje ýokary	BACKSPACE
<b>Сохранить как</b> ýa-da <b>Открыть</b> äpişgede <b>сохранения</b> ýa-da <b>поиска</b> äpişgäni açmak	F4
<b>Сохранить как</b> ýa-da <b>Открыть</b> äpişgäni täzelemek	F5

[Mazmuna geçmek](#)

### 76.Iş stoly, "Мой компьютер" Windows- проводник üçin klawiaturanyň düwmeleriniň utgaşdyrylyşy

Bölünip alınan bölekler bilen işlemek üçin aşakdaky düwmeleriň utgaşdyrylyşy ualnylyar:

Ediljek işler	Basylmaly düwmeler
Kompakt-disk goýulanda awtomatiki işlenip başlanmagyny aradan aýyrmak	Kompakt-disk goýulanda SHIFT basyp durmaly
Faýly nusgalamak	Fayl sürelende CTRL basyp durmaly

Ýanýoldaş(ýarlyk) döretmek	Sürelenda CTRL + SHIFT basyp durmaly
Sebede ýerleşdirmezden belgilenen bölegi ýok etmek	SHIFT + DELETE
<b>Найти: Все файлы</b> äpişgäni açmak	F3
Belgilenen bölek üçin menýu çagyrmak	belgili düwme
Äpişgäniň mazmunyny täzelemek	F5
Belgilenen bölege at bermek	F2
Tutuş faýly belgilemek	CTRL + A
Belgilenen bölegiň häsiýetiniň äpişgesini açmak	ALT + ENTER ýa-da ALT +peýkamy iki sapar basmaly

### Mazmuna geçmek

#### 77."Мой компьютер" we Windows- проводник äpişgeleri üçin klaviaturanyň düwmeleriniň utgaşdyrylyşy

Ediljek işler	Basylmaly düwmeler
Sayılan papkaň we ähli esasy papkalaryny ýapmak	SHIFT basyp durup <b>Мой компьютер</b> äpişgedäki <b>Закрыть</b> basmaly
Önki äpişgä dolanmak	ALT + ←
Ön açan äpişgäne geçmek	ALT + →
Bir dereje ýokardaky papka seretmek	BACKSPACE

### Mazmuna geçmek

#### 78.Windows- проводник äpişgesi üçin klaviaturanyň düwmeleriniň utgaşdyrylyşy

Ediljek işler	Basylmaly düwmeler
Açylan elemen ulaldylan bolsa ýygnamak ýa-da esaasy papkany belgilemek	←
Belgilenen papkany ýygnamak	NUM LOCK+MINUS
Belgilenen element ýygñalan bolsa ulaltmak ýa-da ikinji derejeli papkany belgilemek	→
Belgilenen elementdäki ähli papkalary açmak	NUM LOCK + *
Belgilenen papkany açmak	NUM LOCK + PLYUS

	(+)
Äpiğäniň çep we sag böleginiň arasynda geçmek	F6

[Mazmuna geçmek](#)

## 79. ⓧ-WINDOWS düwmesiniň, klaviaturanyň beýleki düwmeleri bilen utgaşyşy

Microsoft klaviaturaňyz bar bolsa ýa-da klaviaturadaky şeýle belgili ⓧ-Windows düwme bar bolsa, onda şol düwme bilen beýleki düwmeleriň utgaşmasyny şeýle işler üçin peýdalanylý bolar.

Ediljek işler	Basylmaly düwmeler
Meseleler panelindäki belgijkılere yzly-yzyna geçmek	ALT + TAB
<b>Найти: Все файлы äpiğäni açmak</b>	ALT + F
<b>Найти: Компьютер äpiğäni açmak</b>	CTRL + ALT + F
Anyklamany çykarmak	ALT + F1
<b>Запуск программы äpiğäni açmak</b>	ALT + R
<b>Пуск menýuwy açmak</b>	ALT
<b>Свойства: Система äpiğäni açmak</b>	ALT + BREAK
<b>Windows проводник äpiğäni açmak</b>	ALT + E
Ähli äpişgeleri dikeltmek ýa-da ýygnamak	ALT + D
Ähli äpişgeleri ýygnamagy duruzmak	SHIFT + ALT + M

[Mazmuna geçmek](#)

## 80.WINDOWS-da adaty standart oýunlary oýnamak

1. basyp çykan sanawdan Программы geçmeli, soňra Стандартные geçmeli, ondan soňra Игры geçmeli.

Oýny saýlamaly, oýnyň düzgünini öwrenip oýnap başlamaly.

## Bellik

- Oýun oýnamagyň düzünü baradaky maglumatlary, oýun üçin çykan äpişgedäki **Справка** girip alyp bolar.
- Eger oýun ýok bolsa ol aýrylandyr, ýogsamam WINDOWS goýulanda, olar goýulan däldir.

[Mazmuna geçmek](#)

## 81.Kodak Imaging maksatnamany peýdalanmak

**KODAK IMAGING** bu maksatnama grafiki resminamalar, fakslar, skanerde girizilen şekiller bilen baglanyşykly işläp taýýarlanyşy, tertipleşdirmäge we seretmäge niýetlenilendir.

## Bellik


- **KODAK IMAGING** maksatnamany  basyp, çykan sanawdan **Программы** basmaly, çykan sanawdan **Стандартные** geçmeli, çykan sanawdan **Imaging** açmaly.

[Mazmuna geçmek](#)


## 82.WINDOWS-yň Paint grafiki ýazgy redaktorynda işlemek

WINDOWS-yň **Paint** grafik redaktory surat, şekil çekmek we çyzgy çyzmak, şeýle hem her dürli arhitekrura şekilllerini döretmek üçin iň bir ygtybarly serişdedir. **Paint** gragiki redaktory bilen şekilleri, suratlary döredip, üýtgedip we seredip bolýar, onuň bilen döreden şekiliňi, suratyň islendik beýleki maksatnamalar bilen döredilen resminamalara goýup bolar, şeýle hem ol şekilleri iş stolynyň düşegi hökmünde peýdalanyp bolar. **Paint** skaner bilen girizilen şekilleri, suratlary üýtgetmek we düzlemek işinde hem ulanylýar.

**Paint** grafik redaktoryna girip işlemek üçin kompýuteriň iş stolyndaky  ýazgynyň üstüne syçanyň peýkamyny eltip onuň çep gulagyny bassaň çykan sanawdan  **Программы** -diýen ýazgynyň üstüne peýkamy eltip bassaň onuň sagynda çykan sanawdan  **Стандартные** - diýen ýazgynyň üstüne peýkamy eltip bassaň  **Paint** -diýen ýazgy çkar onuň üstüne ýa-da onuň çepindäki şekiljigiň üstüne peýkamy eltip bassak **Paint** grafik ýazgy redaktorynyň iş ýeri kompýuteriň ekranyна geler, onuň ekrandaky görnüşi aşakdaky ýalydyr



Bu ýerde iş ekranyň iň ýokarysyndaky **Безымянный - Paint**-ýazgy çekiljek şekiliň elektron ýazgydaky-diskdäki adydyr, **Файл** -setir ýazgy işleri amal etmek üçin **baş menýudyr**, onuň her bir ýazgysynyň üstüne peýkamy eltip bassaň özüne degişli amallaryň sanawy çykar, çep tarapdaky şu belgilemeleriň her biri iş



gurallarydyr-, iň aşakdaky

-su reňkleriň görnüşleri bilen bolsa çyzjak çyzgylaryň çzyzklaryny we ol şekilleriň içini ol reňkler bilen bezäp bolýar.

Baş menýuwyň **Файл** ýazgysy bilen **Paint** grafik ýazgy redaktorynda döredilmeli we döredilen şekilleriň üstünde amal edip bolar. **Файл**-ýazga syçanyň peýkamyny eltip bassak, onda onuň aşagynda birgiden sanaw çykar, ol sanawlaryň mal edýän işleri şulardyr:

- **Создать** **Ctrl+N**-setiri bassaň paýntda faýl-iş etmek üçin at bermegi sorar wer täze iş ekrany açylar;
- **Открыть...** **Ctrl+O** -ýazgyny açsaň onda kompýuterde öň **Paint** -da ýazylan faýly açyp işlemegi üpin edýär;
- **Сохранить** **Ctrl+S**-setir bolsa, **Paint** -da işlenilýän faýly kompýuteriň ýadynda saklamagy üpin edýär;
- **Сохранить как...**-ýazgy bolsa bir kompýuterden başga görnüşli kompýutere ýa-da papka belli bir şertlerde ýat-da saklamagy üpin edýär;
- **Предварительный просмотр** -ýazga **Paint** -da işleýän pursatyň bassaň onda amal eden şekiliň adaty ýagdaýda ekranда görüp bilersiň;
- **Макет страницы...**-bassaň amal edýän şekiliň kagyza çykarmagyň maketini bermegi sorar;
- **Печать...** **Ctrl+P**-setiri bassaň taýat eden şekiliň çapa-printere çykarmak üçin buýrukdyr;

- **Отправить...**-yazga peýkamy eltip bassaň çeken şekiliňi nirä ugratjayň sorar, ol köplenç elektron aragatnaşyga ýa-da kompýuter setine gönükdirilendir;
- **Выход** **Alt+F4**-da peýkamy eltip bassaň ýa-da Alt+F4-düwmeleri bassaň amal edýän işini tamamlap WINDIWS-a çykmaklygy üpjin eder.

Baş menýudaky **Правка**-ýazgyny bassak, onuň aşagyndan birgiden sanaw çykar, olar çekilen şekillere üzediş, olara başga şekilleri goşmak, ondan belli bir bölegini aýyrmak işlerini amal edýär:

- **Отменить** **Ctrl+Z**-su setiri bassak, iş edýärkäk ondan öňki islendik amalymyzy iş ýerden aýyrýar, näçe sapar bassak şonça saparam ammallary aýyrýar;
- **Повторить** **F4**-seir işjeň bolanda islendik işi gaýtadalap bolar;
- **Вырезать** **Ctrl+X**-su setir gap-gara, işjeň ýagdaýda bolsa onda şekilň bellı bir bölegini kesip aýryp bolar;
- **Копировать** **Ctrl+C**-setiri çekilýän şekilň bellı bir bölegini ýa-da tutuş özini gerek sanda nusgalap bolar;
- **Вставить** **Ctrl+V**-setiri bassaň kompýuteriň şu -papkasynda bar maglumatlary ol iş meydanynda goýup bolýar;
- **Очистить выделение** **Del**- çyzan ýa-da guran şekilňinden bölüp alan oleginden arassalaýar;
- **Выделить все** **Ctrl+A**-setiri bassaň ähli amal eden şekilň tutuşlygyna bellige alynýar;
- **Копировать в файл**-setir şekilden bir bölegi ýa-da tutuş özi bölünip alynanda ony başga bir faýl edip göçürmegi amal edýär, onuň üçin çykan äpişgede ýerini görkezip oňa at bermek ýeterlidir.
- **Вставить из файла...**-bu setiri bassaň kompýuteriň ýadyndaky bar bolan faýllardan birini çekýän şekilňe birleşdirip bolar, onuň üçin oňa öň at berlen bolmaly.

Baş menýudaky **Вид**-ýazgyny bassak, onuň aşagyndan çykjak ýazgylaryň sanawynyň amallary ayrıtynlykda aşakdakylardan ybaratdyr:

- **Набор инструментов** **Ctrl+T**-su belgide -şeýle belgi edilen bolsa onda ýokarda iş ekranyň çepindäki dik görkezilen gurallar iş wagty şol ýerde hökman bolmalydyrlar, eger -ol bellik bolmasa gurallar ekrannda bolmaz;
- **Палитра** **Ctrl+L**-setirdäki ýazgyda -şeýle belgi edilen bolsa onda iş ekranyň aşaky eteginde şekillere reňk bermek üçin -su

reňkler mydam bolar, bellik edilmedik bolsa bolmaz;

- **Строка состояния** -belgi bolsa kursoryň nirede hereket edýänini şeýle bellik  edilen bolsa aşaky etekde onuň koordinatolary görkeziler;
- **Панель атрибутов текста** - şuny bassaň, ol reňkli işjeň ýagdaýda bolsa şekilde ýazjak ýazgyňyz üçin mümkünçilikler çykýar;
- **Масштаб** -belgi basylanda, onuň sag tarapyndan çykan sanowdan özüne ýaraýanyny, ýagny şekilň ölçegini-ulymy kiçimi ýa-da başgarak ölçegini saýlap alyp bolar;
- **Просмотреть рисунок** **Ctrl+F**-bassaň çeken şekilňi zerur ölçegde ekranда görüp bolar;

Baş menýudaky **Рисунок**-ýazgyny bassak, onuň aşagyndan çykjak ýazgylaryň sanawynyň amallary ayrıtynlykda aşakdakylardan ybaratdyr:

- -**Отразить/поворнуть...** **Ctrl+R**-iş ekranynda çyzan çyzgyny belgilänimizde ony eýlak - beýlæk öwürip bolar;
- -**Растяннчы/наклонить...** **Ctrl+W**-bassak çyza çyzgyny çekip, gapdala gysardyp bolar;
- -**Обратить цвета** **Ctrl+I**-bassak haýsy eri belgilän bolsak reňk berip bolar;
- -**Атрибуты...** **Ctrl+E**-surat çekmek we käbir çaklendirmeler berip bolar;
- -**Очистить** **Ctrl+Shift+N**-setiriň işi sekiliň belgilenen bölegini arassalamakdyr;
- -**Непрозрачный фон** -setirde  -belgi goýulan bolsa çyzylýan sekiliň düşegi tapawutlandyrylýar;

Baş menýudaky -ýazgyny bassak şekil çyzmak üçin zerur reňkleri üýtgetmek bolar.

Baş menýudaky -ýazgyny bassak şekil çyzmak işinde ýuze çykýan düşünmezlikler aradan aýrylyar, düsündirişler rus ýa-da iňlis dillerinde ekranyň ýuzine äpişgede geler.

Indi bolsa **Paint** -yň iş ýeriniň sag tarapynda dik ýerleşen iş gurallarynyň amal edýän işlerine şeredeliň:

-bassaň syçanyň peýkany göni çyzyk çyzýar, onuň ýogynlygyny, ol gurallaryň eteginde ýerleşen şu çyzyklardan birini saýlamak bilen alynýar, reňkini bolsa aşaky etekdäkilerden almaly;


- -bassaň syçanyň peýkamy egri çyzyk çyzar, onuň üçin çyzygyň iki ahyrky aralygyny görkezmeli soňra egri boljak ýerinden çekmeli, degişlilikde ýogynlygy, reňki ýokardaky ýalydyr;
- -bassaň cursor dörtburçlyk çyzar, onuň görünüşini -su belgilemeden bermeli, reňkini aşaky etekden almaly;
- -belligi bassaň cursor elipisi çyzar, onuň görünüşi we reňki ýokarkylaryň alnyşy ýalydyr;
- -bassaň deişli burçlary bolmadık dörtburçlygy ekrana çyzyp bolar, onuň çyzygynyň ýogynlygy we çyzygynyň hem-de içiniň reňki aşakdaky etekden alynmalydyr;
- -belgini bassaň köpburçlygyň islendik görünüşünü çyzyp bolar, onuň üçin kursory eltip basan ýeriňden indiki burça çenli süremele ondan soň kursory indiki burç boljak ýere eltip sýçanyň çep gulagyny basmaly, şeýle edip işi dowam etdirmeli, tä talap edilýän şekil alynýança;
- -belgini bassaň kursor reňki pürker, onuň görünüşini aşakdan almaly, kursoryň hereketine görä zolak alynar, syçanyň çep gulagyny bassaň bir reňk, sag gulagyny bassaň başga reňk beresiňiz;
- -ýazgyny bassaň kursory elten ýeriňde hat ýazmak üçin ined ördül meýdança çykar we kursoryň duran ýerinden ýazgy ýazyp başlasa bolar;
- -bu belgi galamdyr, onda cursor galama öwrülýär we islendik ýazgy hem-de şekil döredip, surat çyzyp bolar;
- -belgini basyp galam bilen çyzandan ýogyn çyzyg çyzyp bolar;
- -belgini bassaň reňkleri saýlamak işi amal edilýär;
- -belgini basmak bilen çekiljek suratyň ýa-da sekiliň möcberi-ölçegi berilýär, ol ulaldylýar;

- -belgini basyp kursory elten ýeriňi arassalaýar;
- -bassaň şekilde görkezen ýeriňi görkezen reňkiňden doldyrýar;
- -belgini bassaň kursory elten ýeriňden başlap sekilden gönüburçly ýeri bölüp aýyrýar;
- -belgini bassaň kursory sekile eltip basan ýeriňden başlap görkezen islendik möçberiňi bölüp alýar.

[Mazmuna geçmek](#)

### 83. WordPad ýazgy redaktoryny peýdalanmak

**WordPad** ýazgy redaktory uly bolmadyk **resminamalar** bilen işlemek üçin niyetlenilendir, onuň bilen her hili şriftler we ýazylyşyň görnüşlerini ullanmak bilen resminamalara çäk berip bolýar. **WordPad** ýazgy redaktoryň iş ekranyň görnüşi şeýledir:



#### Bellik


- **WordPad** ýazgy redaktoryna basyp, ondan çykan sanawdan **Программы** geçip, ondan soňra **Стандартные** baryp hem **WordPad** -e girip işläp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### 84. Блокнот ýazgy redaktoryndan peýdalanmak

Блокнот ýazgy redaktory 64 kilobaýtdan uly bolmadyk we çäk bermek işleri talap etmeýän ýonekeý ýazgylary döretmek we

redaktirlemek üçin niyetlenilendir, ol mukdardan uly bolsa **WordPad** ulanylmalýdyr. Блокнот ýazgy redaktorynyň ekrannda iş ýagdaýdaky görünuşi




#### Bellik

- Блокнот ýazgy redaktoryna **Пуск** basyp, ondan çykan sanawdan **Программы** geçip, ondan soňra **Стандартные** baryp hem Блокнот -e girip işläp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 85. WINDOWS-da kalkulátorдан peýdalanmak

Калькулятор belgili kalkulátor maksatnamasy bilen iki görnüşde hasap-hesip işini amal edip bolar: ýönekeý hasaplar üçin **адаты** düzgünde, çylşyrymlы inžener hasaplar üçin **инžener** görnüşlerini ulanyp bolar. **Адаты** düzgündäki kalkulátryň ekrandaky görnüşi




**Ýönekeý hasaplar ýerine ýetirilişi:** 1.Birinji sany girizmeli. 2.+(goşmak), -(aýyrmak),\*(köpeltmek),/(bölmek) amalardan geregiňi basmaly. 3.Indiki sany girizmeli. 4.Galan amallary we sanlary girizmeli. 5.Iň soňundan = basmaly.

**Kalkulátryň ýadyndan peýdalanmak:** Äpişgejikdäki sany **MS** basyp ýada geçirmeli şonda onuň ýokarsynda **M** harp peýda bolar, ol ýatda san bar diýildigidir.Her bir bir täzeden girizilen san öňki sany ýatkaky sany täzeleyär. Ýatdan sany kalkulátryň äpişgesine **MR** basyp çağyrmaly. Yady **MC** basyp arassalap bolar. Äpişgedäki sany ýatkaky sana goşjak bolsaň **M+** düwmäni basmaly, netijäni äpişgä **MR** basyp çykaryp bolar.

Kalkulátryň äpişgesine başga maksatnamalardaky sany **Копировать Ctrl+C** edip, kalkulátor daky **Вид** menýudan **Вставить Ctrl+V** basyp ýazyp bolar, äpişgedäki sany hem şu menýdaky **Копировать Ctrl+C** edip maksatnamadaky resminama-faýla basyp goýup bolar.

**Inžener** düzgünde işleýän kalkulátryň iş ekranyň görnüşi şeýledir




## Bellik

- Калькулятор ýazgy redaktoryna Пуск basyp, ondan çykan sanawdan Программы geçip, ondan soňra Стандартные baryp hem Калькулятор -e girip işläp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 86.WINDOWS-da portfeli ullanmak

**Портфель** şol bir resminamalaryň birnäçe nusgalar bilen her hili kompýuterde işlenilende gerekdir, ol adaty kompýuter bilen elde göterilýän kompýuterdäki nusgalary ylalaşyklylygyny amal edýär. Onda işlemegiň gözükdirmesi 4 bölekden ybaratdyr



1.Gerek faýlyň **Портфель** süýräp eltmeli.

2.**Портфель** elde göterilýän kompýutere ýa-da çeýe diske geçirmeli.

3.Bu ýerde deslapky faýly we **Портфель** bar bolan faýly üýtgedip bolar.

4.Iki faýly deň bolan ýagdaýyna getirmek üçin **Портфель**-däki menýudan "Обновить все" buýrugy amal etmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## 87.Arhiw etmek kompýuter maksatnamasında işlemek

Arhiw etmek kompýuter maksatnamasy gaty diskde bar bolan faýllaryň ätiýaç nusgalaryny başga **maglumat göterijilerde** ýerleşdirýär. Ol arhiw etmek kompýuter maksatnamasy kompýuterde goýulmadık bolsa, ony şeýle goýup bolar:

1. Пуск basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления** geçmeli.
2. Çykan äpişgeden **Установка и удаление программ** belgisine basyp, äpişge açmaly.

3. Установка Windows ýazgyny basmaly.
4. Çykan äpişgeden geregiňi saýlap alyp Состав ýazgyny basmaly.

## Bellik

- Eger gerekli düzümiň kompýuterde bolmasa Установка и удаление программ äpişgede bolmasa ony ykjam-diskden goýup ýa-da ony elektron aragatnaşygy Microsoft Download Service bilen alyp goýup bolar.
- Архивация данных kompýuter maksatnamany  basyp çykan sanawdan Программы, Стандартные we Служебные узыгiderlik bilen hem Архивация данных baryp açyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 88.WINDOWS-da şekiller tablisasyny peýdalanmak

Şekiller tablisasy resminamalara ýörite şekilleri, belgileri goýmak üçin ulanylýar. Bu maksatnama WINDOWS goýulanda goýulýar, eger goýulmadık bolsa şeýle goýulýar:

1.  basmaly, çykan sanawdan Настройка geçmeli, ondan Панель управления geçmeli.
2. Установка и удаление программ belgini iki sapar basyp açmaly.
3. Установка Windows ýazgyny basmaly.
4. Çykan äpişgeden geregiňi saýlap alyp Состав ýazgyny basmaly.

## Bellik

- Eger gerekli düzümiň kompýuterde bolmasa Установка и удаление программ äpişgede bolmasa ony ykjam-diskden ýa-da ony elektron aragatnaşygy Microsoft Download Service bilen alyp goýup bolar.
- Таблица символов kompýuter maksatnamany  basyp çykan sanawdan Программы, Стандартные we Служебные узыгiderlik bilen hem Таблица символов baryp açyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 89.WINDOWS-da alyş-çalyş äpişgesinden(Буфер обмена) peýdalanmak

WINDOWS-da alyş-çalyş äpişgesi, ondaky bar bolan maglumata seretmek üçin peýdalanylýar. Komýuter maksatnamalarda belgijigi şeýledir .

Alyş-çalyş äpişgesi şekilleriň, belgileriň nusgalanan bölegini resminamalara goýmak üçin ulanylýar. Bu maksatnama WINDOWS goýulanda goýulýar, eger goýulmadık bolsa şeýle goýulýar:

 basmaly, çykan sanawdan Настройка geçmeli, ondan Панель управления geçmeli.

1. Установка и удаление программ belgini iki sapar basyp açmaly.
2. Установка Windows ýazgyny basmaly.
3. Çykan äpişgeden geregiňi saýlap alyp Состав ýazgyny basmaly.


### Bellik

- **Буфер обмена** kompýuter maksatnamany basyp çykan sanawdan **Программы, Стандартные** we **Служебные** yzygiderlik bilen hem **Буфер обмена** baryp açyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### 90.WINDOWS-da diskleri arassalamak maksatnamasyndan peýdalanmak

WINDOWS-da diskleri arassalamak işi gaty(C) diskde ýazgy yazmak üçin ýer arassalamak işini amal edýär. Ol diskden ýer boşadýar, wagtlagyň ýazyylan faýllary we maksatnamalaryň sanawyny görkezýär, ony açsaň şu äpişge cykar:



Şu çykan äpişgeden çykan sanawdan geregiňi saýlap alyp **OK** basmaly. Bu **iş C** diskde hepde-de, şeýle hem döwürleyin geçirilýän iş bolmaly.


### Bellik

**Очистка диска** äpişgä basyp çykan sanawdan **Программы** geçip, ondan soňra **Стандартные** ýazgyny basyp, çykan sanawdan **Служебные** baryp, ondan soň çykan sanawdan **Очистка диска** girmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

### 91.WINDOWS-da diskleri barlamak(Проверка диска) maksatnamasyndan peýdalanmak

WINDOWS-da diskleri barlamak(Проверка диска) maksatnamasy gaty diskde logiki we fiziki ýalňylaryň bardygyny amal edýär, ondan soňra zaýalanan ýerler düzedilýär. Onuň iş äpişgesi şeýledir:



Şu äpişgeden degşli soraglara bellik edip Запуск ýazgyny basmaly, etjek işiň başlanar. Bu iş Дефрагментация диска işden öň ýerine ýetirilýär.


### Bellik

- Проверка диска äpişgä Пуск basyp çykan sanawdan Программы geçip, ondan soňra Стандартные ýazgyny basyp, çykan sanawdan Служебные baryp, ondan soň çykan sanawdan Проверка диска girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 92. WINDOWS-da diskde tertipleýiş(Deffragmentation) işiniň amal edilişi

WINDOWS-da diskde tertipleýiş(Deffragmentation) işini amal edýän maksatnama gaty(C) diske ýazylan ýazgylary tertipleşdirýär, şeýle işiň hasabyna kompýuteriň iş tizligi artýar, onuň amallar äpişgesi şeýledir:



Haýsy diskı tertipleşdirjek bolsaň, ony saýlamaly OK basmaly.


### Bellik

- Дефрагментация диска äpişgä  basyp çykan sanawdan Программы geçirip, ondan soňra Стандартные ýazgyny basyp, çykan sanawdan Служебные baryp, ondan soň çykan sanawdan  girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### 93.WINDOWS-da hyzmat edýän ussady(Мастер обслуживания) ullanmak

WINDOWS-da hyzmat edýän ussady(**Мастер обслуживания**) ullanmak işi maksatnamalary tiz amal etmek, gaty disklerde ýalňyş bardygyny barlamak we diskde ýer boşatmak işlerini ýerine ýetirýär. Gulluk maksatnamalaryny wagtly-wagtynda ýerine ýetirmek üçin tertipleşdirmeye düzüp bolýar, onuň iş äpişgesi şeýledir:



 Мастер обслуживания äpişgede degişli bellik edip **Далее >** basyp dowam etdirip işini amal edip bolar.

#### Bellik

**Мастер обслуживания** äpişgä  basyp çykan sanawdan


Программы geçirip, ondan soňra Стандартные ýazgyny basyp, çykan sanawdan Служебные baryp, ondan soň çykan sanawdan  girip bolar.

- Hyzmat ediş boýunça meseleleri meýilnamalaşdyryan wagtyň kompýuter iş ýagdaýda bolmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 94. WINDOWS-daky kompýuter ulgamyň maglumatlarynyň ("Сведения о системе") şekillendirish maksatnamasy

WINDOWS-daky kompýuter ulgamyň maglumatlarynyň ("Сведения о системе") şekillendirish maksatnamasy, işleýän kompýuteriň düzüm bölekleri baradaky maglumarlary berýär, onuň iş äpişgesi



"Сведения о системе" maksatnama kompýuter násaz işlände ony aradan aýyrmaga ýardam edýär.


### Bellik

- Сведения о системе äpişgä basyp çykan sanawdan Программы geçip, ondan soňra Стандартные ýazgyny basyp, çykan sanawdan Служебные baryp, ondan soň çykan sanawdan Сведения о системе girip bolar.
- Ulgama degişli maglumatlary çepdäki äpişgeden + (plýus) belliği bassaň sagda ol barada maglumat çykar.
- Äpişgedäki Сервис ulgamyň başga serişdelerine barmaga hem mümkünçilik berýär.
- Şu maksatnama üçin goşmaça maglumatlary Справка menýudan alyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 95."Sizi WINDOWS garşylaýar" maksatnamadan peýdalanmak

Sizi WINDOWS garşylaýar maksatnamasy kompýuteriň we onuň maksatnamalarynyň mümkünçilikleri bilen tanyşdyryár. Onuň äpişgesi şeýledir



Çep tarapdaky **с о д е р ж а н и е** degişli sanawdakyny bellik etseň ýa-da peýkamy eltseň ol barada sag äpişgede maglumatlar çykar.

### Bellik

- **Вас приветствует Windows 98** äpişgä basyp çykan sanawdan **Программы** geçip, ondan soňra **Стандартные** ýazgyny basyp, çykan sanawdan **Служебные** baryp, ondan soň çykan sanawdan **Вас приветствует Windows** girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)


## 96.Kompýutere printeri birikdirmek

Kompýuterde çap işleri üçin printeri birikdirip, ony şol kompýutere düzlemek üçin şu işleri yzygiderli amal etmeli:


1. basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления**



äpişgä geçip ony açmaly hem-de **Принтеры** belgini iki sapar basyp açmaly, şonda şu äpişge çykar:



2. Çykan ýokarky äpişgeden belgini basyp açmaly, şonda printeri kompýutere birikdirýän ussadyň **Мастер установки принтера** äpişgesi açylar, onda "Далее" sözi aşakdan basmaly, şonda täze şu äpişge çykar:



Äpişgäniň çepinde printir öndürýän **firmanyň** adyny, sagda bar printeriň kodlanyp atlandyrylyşyny-**markasyny** saýlamaly we "Далее" basyp işi dowam etdirmeli, kompýuteriň özi oňa gerekli maglumatlary saýlap alar.

3. Eger printerde çap etjek bolsaň printeri tok çeşmesine birikdirip, ony iş ýagdaýna getirmeli.

## Bellik

- Kompýuter *tora birikdirilen* bolsa *tordaky bar printerde* hem şu kompýuterdäki maglumatlary çap edip bolar, onuň üçin iş stolyndan **Сетевое окружение** papka girmeli, ol papkadan tor printerini tapmaly, ony açmaly, ondan soňra **Файл** menýudan **Установить** buýrugy saýlap almaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 97.WINDOWS-da resminamalary çap etmek

- Eger ol resminama açylan bolsa **Файл** menýuda **Печать** buýruga geçmeli.
- Eger resminama açylan bolmasa, ony **Мой компьютер** äpişgeden süýräp **WINDOWS-проводник** äpişgäniň **Принтеры** parkasyna geçirmek ýeterlidir. Sonda ol resminama çap ediler.


### Bellik

- Resminama çap edilýärkä ekranyň aşaky etegindäki meseleler panelinde printeriň  belliği peýda bolar, onuň ol ýerden aýrylmagy çap işiniň guitarandygyny aňladýar.
- Printerde köp çap işlerini amal etjek bolsaň, printeriň belgisini-ýanýoldaşyny iş stolynda goýsaňyz maksada laýyk bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 98.WINDOWS-da çap ediljek resminamalaryň nobatyna seretmek


1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, sagdan çykan sanawdan **Принтеры** sözi bassaň şu äpişge çykar:



Bu ýerde AGFA-AccuSet 1000 şu kitap ýazylan kompýuterdäki printeriň markasydyr, ony



basyp açsaň şu äpişge çykar



Bu äpişge çap edilmeli resminamalaryň nobatynyň sanawy we olara degişli rekwizitler görkezilýär.


## Bellik

- Resminamany çap etmegi saklajak bolsaňyz ýokarky äpişgedäki sanawdan ony bölüp bellik etmeli hem-de **Документ** menýuwa girip çap etmäni saklap ýa-da bes edip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 99. WINDOWS-da printeriň kompýutere birikdirilendäki parametrlerini üýtgetmek

- Пуск basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, sagdan çykan sanawdan **Принтеры** basyp, onuň äpişgesine girmeli.
- Cykan ýokarky äpişgeden bar printeriň belgisiniň üstüne peýkamy eltip syçanyň sag gulagyny basmaly, çykan sanawdan **Свойства** ýazgyny açmaly, şonda şeýle äpişge çykar



Äpişgäniň ýokarysyndaky menýularyň öz äpişgelerine girip bar printeriňe degişli parametrleri berip bolar.

## Bellik

- Printeriň goýulyşynyň üýtgedilmegi ähli resminamalar çap edilişine degişlidir. Diňe bir resminama üçin printeriň goýulyş parametrlerini üýtgetmeli bolsa çap erdilýän maksatnamanyň **Файл** menýuwyndaky **Макет страницы** ýa-da **Настройка**

- **принтера** geçip çap parametrleri bermeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## 100.WINDOWS-da tordaky printerden peýdalanmak

1. İş stolyndaky **Сетевое окружение**- belgini basyp, printer bar kompýuteri tapmaly.
2. Tapan kompýuteriň belgijigini basyp açyp, ondan soňra printeriň belgisini açmaly.
3. Şol printeri öz kompýuteriňe birikdirip goýmak üçin ekrana çykan gözükdirmelerden ugur almaly.

### Bellik

- Tordaky başga kompýutere birikdirilen printeri öz kompýuteriňize goýup papametr bereniňizden soň, onda çap işi edil ol printeriň birikdirilen kompýutrindäki ýaly ýerine ýetirilýär.
- Haýsy kompýutere printeriň birikdirilenini biljek bolsaňyž **Вид** menýudan **Таблица** buýruga geçmeli, onuň **Заметки** sütüninde tordaky kompýuterleriň beýany bardyr.


[Mazmuna geçmek](#)

## 101.WINDOWS-da toryň umumy printeriniň belenilişi

1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, sagdan çykan sanawdan **Принтеры** basyp, onuň äpişgesine girmeli.
2. Çykan äpişgeden bar bolan printeriň birini umumy etjek bolsaň, ony belgilemeli.
3. Äpişgäniň **Файл** menýuyndan **Свойства** buýrugy saýlamaly.
4. Çykan äpişgeden **Доступ** äpişgä geçmeli, ondan soňra **Общий ресурс** parametri saýlamaly.

### Bellik

Eger **Доступ** äpişge açylmasa faýllara we printerlere umumy girýän gullygy-**Сеть** äpişgäni açmak zerurdyr:



► Доступ к файлам и принтерам ýazgyny basmaly, şeýle äpişge çýkar:

#### Доступ к файлам и принтерам

- Файлы этого компьютера можно сделать общими.
- Принтеры этого компьютера можно сделать общими.

Şu belgilemeleriň haýsysy gerek bolsa, oňa peýkamy eltip bellik etmeli we **OK** basmaly. Ulanyjy diňe *öz kompýuterine birikdirilen printeri* umumy edip niýetläp biler. Bellik **Сеть** äpişgä girjek bolsaň basmaly, çukan sanawdan **Настройка** geçmeli, sagdan çukan sanawdan **Панель управления** äpişgä geçmeli, äpişgeden **Сеть** belgisini açmaly.


[Mazmuna geçmek](#)

### 102. Kompýutere birikdirilende öz-özünü oňa düzleyän(Plug and Play) gurluşlar

1. Kompýuteri tok çeşmesinden *öçürmeli*.
2. Birikdirjek gurluşlaryň zawodyň gözükdirmesine görä kompýutere birikdirmeli.
3. Kompýuteri tok çeşmesine birikdirmeli we WINDOWS-y işe girizmeli. WINDOWS täze gurluşlary **Plug and Play** esasynda awtomatiki anyklar we gerek maksatnamalaryny özüne goýar.

#### Bellik

- Eger WINDOWS kompýutere öz-özünü goýyan täze gurluşlary(**Plug and Play**) tapmasa , onda ol gurluşlar işлеýän däldir. Olary täze gurluşlary goýyan ussat bilen goýup bolmaz, gurluşlaryň özlerini sazlamaly.
- Eger täze gurluşlary öz-özünü goýyan (**Plug and Play**) bolmasa, onda şu äpişgä geçir işi dowam etdirmeli




[Mazmuna geçmek](#)

### 103. Kompýuterde modeminiň goýulyşy

Kompýuterde içki we daşky modem bolýar, içki modem köplenç kompýuterde bolýar, daşky modemi kompýutere soň birikdirilýär. Modemler kompýuterara maglumatlar alyş-çalyşyglyny kompýuter torynda amala aşyrmak üçin niyetlenilendir.

1. Modemleri kompýuterde goýýan **Установка нового модема** ussady bolan şu äpişgäni açmaly



2. Çykan äpişgede goýjak modemiňe degişli zerur belgilemeleri edip **Далее >** basyp işi täze çykan äpişgede dowam etdirmeli.

#### Bellik

Modemi goýmak üçin ony goýýan ussady **Пуск** basyp, çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ol ýerden **Модемы** belgijigini tapur ony açmaly we işe girişmeli.

- Eger birinji ädimde modem goýýan ussadyň äpişgesiniň ornuna **Свойства: Модемы** açylsa, işi amal etmek üçin **Добавить** ýazgyny basmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 104.WINDOWS-da multimediyanyň MIDI-iň gurallarynyň goýulyşy

3. Guraly ses platasynyň MIDI portlarynyň haýsam bolsa birine birikdirmeli.
4. **Свойства: Мультимедиа** äpişgäni açmaly, ondan **MIDI** äpişgä geçmeli.
5. **Добавить инструмент** ýazgyny basmaly we ekrandaky äpişgede bar bolan gözükdirmelerden ugur almaly.
6. Ussadyň işi tamamlanandan soň **MIDI** äpişgedäki **Один инструмент** parametri saýlamaly we goýulan guraly belgilemeli.


**Bellik**

- **Свойства: Мультимедиа** äpişgedäki **MIDI** äpişgäni  basyp, ondan çukan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondan **Мультимедиа** belgisini açyp çukan äpişgeden **MIDI** äpişgä geçip işe girişip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 105.Kompýuterden gurluşlary aýýrmak

1.Kompýuterden gurluşlary aýýrmak üçin **Свойства: Система** äpişgäniň aşakdaky **Устройства** äpişgesine girmeli:



2.Gurluşyň haýsy topara degişli bolsa onuň öňünde duran  belgini basmaly, ondan çukan sanawdan gerek gurluşyň tapmaly.

3.Tapan gurluşyň belgilemeli, ondan soň **Удалить** belgini basmaly.

4.Äpişgede çukan **Подтверждение на удаление устройства** ýazga geçip **OK** basmaly  
**Bellik**


**Свойства: Система** äpişgä  basyp, ondan çukan sanawdan **Настройка** geçip, **Панель управления** äpişgäni açyp **Система** belgini açyp girip bolar.

Kompýuterden gurluşy aýranyňyzda onuň platasyny hem aýryň, şonda gurluşyň ýeri boşar hem-de WINDOWS täzeden goýberilende ol gurluşy goýmaz.

[Mazmuna geçmek](#)

## 106.WINDOWS-da kompýuter maksatnamalarynyň goýulyşy

**1. Свойства: Установка и удаление программ** äpişgäni açmaly:



2.Bu äpişgeden **Установить** yazıgyny basmaly, täze çykan äpişgedäki gözükdimelerden ugur almaly.

**Bellik**

- **Свойства: Установка и удаление программ** äpişgä girmek üçin **Пуск** basmaly, ondan çykan sanawdan **Настройка** geçip, **Панель управления** äpişgäni açyp **Установка и удаление программ** belgini açyp girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 107.WINDOWS-da kompýuter maksatnamalarynyň aýrylyşy

1. **Свойства: Установка и удаление программ** äpişgäni açmaly.
2. Açılan äpişgeden aýyrjak maksatnamanyň adyny belgilemeli , aşakdaky **Добавить/удалить...** yazıgyny basyp işi dowam etdirmeli.
3. Kä halatlarda maksatnamanyň aýrylmazlygy mümkünkdir, ol ýagdaýda onuň papkasyny **Пуск** girip, **Найти** geçip, **Файлы и папки...** äpişgäni açyp gözlär tapyp aýryp bolar.

**Bellik**

- **Свойства: Установка и удаление программ** äpişgä girmek üçin **Пуск** basmaly, ondan çykan sanawdan **Настройка** geçip, **Панель управления** äpişgäni açyp **Установка и удаление программ** belgini basmaly.

- **Свойства: Установка и удаление программ** bilen diňe WINDOWS üçin niýetlenilen *maksatnamalary* aýtup bolar, galanlaryny ýokardaky görkezişimiz ýaly aýyrmaly

[Mazmuna geçmek](#)

### **108."Windows Update" täzelenen draýwerleri almak**

1.Ony, "Windows Update" täzelenen draýwerlerini INTERNET-e girip *Web birleşiginden* almaly, onuň üçin  basyp, çykan sanawdan **Windows Update** ýazgyny basmaly.

2.Eger kompýuteriňiz **INTERNET**-e birikdirilen bolsa **SERWER** barada äpişge çykar, ondaky gözükdirmeleri yzygiderlikde amal etmeli.

Bellik

- INTERNET-iň "Windows Update" birleşigine  basyp, ondan çykan sanawdan Настройка geçmeli, soňra  ýazgyny açyp hem girip bolar.

Eger **WINDOWS** ykjam-diskden kompýutere goýulan bolsa gerek draýweriňi ondaky **Drivers** papkadan tapyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### **109.WINDOWS-da gerekmejek faýllary aýyrmak**

1.WINDOWS проводник ýa-da **Мой компьютер** äpişgäni açmaly.

2.Haýsy disk arassalamak isleseňiz oňa peýkamy eltip syçanyň sag gulagyny basyň, çykan sanawdan **Свойства** ýazgyny açyň.

3.Cykan äpişgäniň **Общие** ýazylan äpişgesine geçmeli hem-de **Очистка диска** ýazgyny basmaly.

4.Aýyrjak faýlyň görünüşini çykan sanawly äpişgeden saýlamaly.


Her bir görünüslü faýllaryň sanawy şol äpişgede bolar.

**6.OK** basmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

### **110.WINDOWS-da kompýuteri garaşyan iş düzgünine gol bilen geçirmek**

**1.Свойства: Управление электропитанием** äpişgäni açmaly, ondan **Дополнительно** ýazgyny basyp täze äpişgä geçmeli:



**2. При нажатии кнопки выключения питания компьютера** ýazgynyň aşagyndaky äpişgedäki sanawdan **Ждущий режим** saýlamaly.

Elde göterilýän komýuterde **При закрытии переносного компьютера** ýazga degişli **Спящий режим** ýazgyny saýlamaly.

**3.OK** ýa-da **Применить** ýazgylary basmaly, ondan soňra tok çeşmesinden aýyrmaly.


**Bellik**

- **Свойства: Управление электропитанием** äpişgä **Пуск** basyp çykan sanawdan **Настройка** geçirip, ony açyp **Панель управления** äpişgä baryp **Управление электропитанием** ýazgyny açyp hem bagyp bolar.
- Kompýuteriň garaşýan iş düzgünine basyp, ondan **Завершение работы** geçirip çykan äpişgeden **приостановить работу компьютера** ýazgyny saýlamaly.
- Bu iş düzgün kompýuter ýasalanda göz öňünde tutylan bolmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 111. WINDOWS-da kompýuteri garaşýan iş düzgünine awtomatiki geçirmek

**1. Свойства: Управление электропитанием** äpişgäni açyp **Схемы управления питанием** äpişgä geçmeli:



**2. Схемы управления питанием** topardaky peýkamjagazlary basyp olaryň duran ýerindäki äpişgejiklerden: **Ждущий режим через**, **Отключение монитора** we **Отключение дисков** çykan sanawdan özüňe geregiňi saýlap almaly.

**3. Monitor-displayi** kompýuteriň garaşýan iş düzgünine geçmezden öň öçürjek bolsaň **Отключение монитора** äpişgeden onuň wagtyny saýlap almaly.

**4.Gaty diskı**(winçesteri) kompýuteriň garaşyán iş düzgünine geçmezden öň özürjek bolsaň  
**Отключение дисков** äpişgeden onuň wagtyny saýlap almaly.


### Bellik

- **Свойства: Управление электропитанием** äpişgäni basyp çykan sanawdan **Настройка** geçirip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ol äpişgeden **Управление электропитанием** ýazgynyň belgisini belgiläp ony açyp bolar.
- Kompýuteri garaşyán iş düzgünine geçmezden öň ähli işleriň ýada geçirmeli, ýogsam tok çeşmesi kesilse käbir maglumatlar ýiter.
- Tok çeşmesi ulanmagyň täze shemasyny döretmek üçin degişli wagtlary girizmeli, **Сохранить как** ýazgyny basmaly hem-de shemanyň adyny girizmeli
- Elde göterilýän kompýuter üçin batereýa bolanda we üzňüsiz tok çeşmesi bolanda aýry-aýrylykda tok çeşmesini ulanmagyň bahasyny berip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### 112.WINDOWS-da skanerleri we sanly kameralary ulanmak

**Панель управления** äpişgede **Сканеры и камеры** ýazylan belgi kompýutere birinji skaneri ýa-da sanly kamerany birkdirilip goýulandan soň peýda bolýar. Ol işden soň bu maksatnama bilen beýleki skanerleri, sanly surata alýan kameralary we beýleki şekiller surata alýan gurluşlary kompýutere goýmak. Onuň äpişgesiniň görümüşi:



Gurluşy kompýutere goýanyňzdan soň, ol gurluşy kompýuterdäki maksatnama bilen baglanyşdyryp bolar. Mysal üçin skanerdäki "**Сканировать**" belgisini bassaň kompýuterdäki suratlary işleýän maksatnama awtomatiki açylýar.

### Bellik

- Сканеры и камеры äpişgäni  basyp çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ol äpişgeden **Сканеры и камеры** ýazgynyň belgisini belgiläp ony açyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### **113.WINDOWS-da skanerleri ýa-da sanly kameralary goýmak**

1.Bu iş üçin ýokarky **Свойства: Сканеры и камеры** äpişgäni açmaly.

#### **Bellik**

2.Apişgedäki **Добавить** ýazgyny basmaly, çykan äpişgeden "**Далее**" basmaly hem-de täze äpişgäniň äpişgejiklerinde olaryň markasyny görkezmeli, äpişgedäki gözükdirmeden ugur almaly.

#### **Bellik**

- **Свойства: Сканеры и камеры** äpişgäni  basyp çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ol äpişgeden **Сканеры и камеры** ýazgynyň belgisini belgiläp ony açyp bolar.
- Skaneri ýa-da sanly kamerany kompýutere **Установка оборудования** äpişgedäki ussat bilen hem goýup bolar, onuň üçin  basyp çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ol äpişgeden **Установка оборудования** ýazgynyň belgisini basmaly, çykan äpişgedäki gözükdirmelerden ugur almaly.

[Mazmuna geçmek](#)

### **114.WINDOWS-da skaneri ýa-da sanly kamerany kompýuter maksatnamalary bilen baglanychdyrmak**

1.Onuň üçin **Свойства: Сканеры и камеры** äpişgäni açmaly.

2.Ortaky äpişgeden skaneri ýa-da kamerany saýlamaly **Свойства** ýazgyny basmaly, şonda **События** äpişgesi açylar.

3.**События сканера или камеры** sanawdan basmaly işiňi saýlamaly, ol bilen kompýuterdäki maksatnama açylar.

4.**Послать приложению** sanawdan skanerdäki ýa-da kameradaky sekli kabul etjek maksatnamany saýlamaly.

#### **Bellik**

- Сканеры и камеры äpişgäni  basyp çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ol äpişgeden **Сканеры и камеры** ýazgynyň belgisini belgiläp ony açyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 115.WINDOWS-da skaneriň ýa-da sanly kameranyň barlanylышы

- 1.Onuň üçin **Свойства: Сканеры и камеры** äpişgäni açmaly.
- 2.Barlanjak skaneri ýa-da kamerany saýlap alyp **Свойства** ýazgyny basmaly.
- 3.Cykan äpişgeden **Тест сканера или камеры** ýazgyny basmaly. Skaneri ýa-da kameranyň barlagy barada netijeler äpişgä çykarylар.


**Bellik**

- **Сканеры и камеры** äpişgäni  basyp cykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ol äpişgeden **Сканеры и камеры** ýazgynyň belgisini belgiläp ony açyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 116.WINDOWS-da skaneriň ýa-da sanly kameranyň işi barada beýan alyp barmak

1. Onuň üçin **Свойства: Сканеры и камеры** äpişgäni açmaly.
2. Ondan **Настройка протокола** äpişgä geçmeli.



3.Beýanyň görünüşini saýlap almak üçin **Модуль ведения протокола** äpişgejikdäki kiçijik peýkamy basyp, cykan sanawdan ony saýlamaly.

4.**Настройка записей протокола** toparda beýan bermäniň parametrleriniň erkin utgaşmasyny goýmaly.

- **Трассировка сообщений** - skaneriň ýa-da kameranyň ähli ýagdaýnyň hasaba alnyşyny görkezýär.
- **Предупреждения** - skaneriň ýa-da kameranyň zyýanly bolmadyk näsazlyklaryny hasaba alýar.
- **Ошибки и исключения** - skaneriň ýa-da kameranyň has täsirli näsazlyklaryny hasaba alýar.

**Bellik**

- **Свойства: Сканеры и камеры** äpiğäni  basyp çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpiğäni açmaly, ol äpişgeden **Сканеры и камеры** ýazgynyň belgisini belgiläp ony açyp bolar.
- **Sti\_Trace.log** beýanly faýl Windowsyň papkasynda ýerleşdirilýär.

[Mazmuna geçmek](#)

## 117. WINDOWS-da kompýuter toryna girmek

1.  basyp çykan sanawdan  buýrugy saýlamaly.
2. Çykan äpişgeden **Да** ýazgyny basmaly.
3. Açılan **Ввод сетевого пароля** äpişgede ulanyjynyň adyny we parolyny girizmeli.

**Bellik**

Isleseň WINDOWS-yň we toryň parolyny gabat gelyän edip saýlap bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

## 118. WINDOWS-da kompýuter toryndan çykma

1.  basyp çykan sanawdan  buýrugy saýlamaly.
  2. Çykan äpişgeden **Да** ýazgyny basmaly. .
  3. Kompýuteri tora birikdirmäni peýdalanmak üçin **Ввод сетевого пароля** äpişgede **Отмена** ýazgyny basmaly.
- Şu kompýuterden başga biriniň tora girmegi üçin **Ввод сетевого пароля** äpişgedäki **Пользователь** we **Пароль** äpişgejiklerde täze maglumatlary girizmeli, ondan soňra **OK** basmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 119. WINDOWS-da tordaky başga kompýutere birikmek


- Tora girmek üçin iş stolyndaky  şeýle belgijikli **Сетевое окружение** ýazgyny açmaly, çykan äpişgeden gerek kompýuteriň belgisini açmaly.
- Eger gerek kompýuteriň sanawda ýok bolsa  belgini açyp gözlemeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## 120. WINDOWS-da tor diskisine ýa-da papkasyna harp bermek

1.  basmaly, çykan ýazgydan **Программы** ýazga geçip, ony açmaly, çykan sanawdan **Проводник** äpiğäni açmaly.
2. Äpiğäniň **Сервис** menýuwyna girip **Подключить сетевой диск...** buýrugyny açmaly.

### 3. Cykan su äpişgeden



Путь äpişgejikde başga kompýuterde bar bolan umumy papkany görkezýän ýoly girizmeli, mysal üçin :

<\\Komputerin\adu\Papkany\adu>

Eger parol talap edilse ol barada çakylyk ekrana çykar.

#### Bellik

- Подключить сетевой диск äpişgä Мой компьютер ýa-da Сетевое окружение belgileri basyp girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

### 121. WINDOWS-da kompýuter toryndaky paroly çalyşmak

1. Свойства: Пароли äpişgäni açmaly.

2. Сменить другие пароли ýazgyny basmaly.

3. Çalyşylmaly paroly saýlamaly hem-de Изменить ýazgyny basmaly.

4. Öňki paroly girizmeli.

5. Täze paroly girizmeli, soňra Подтверждение пароля ýazyylan äpişgä ony täzeden girizmeli.

#### Bellik:

Свойства: Пароли äpişgäni  basyp cykan sanawdan Настройка geçip, ondan Панель управления äpişgäni açmaly, ol äpişgeden Пароли ýazgynyň belgisini belgiläp ony açyp bolar.


Eger kompýuter torda NetWare serwer ulanylسا, onda onuň serwerine girmeli, soňra Пуск basmaly, cykan sanawdan Программы saýlamaly, ondan soň Сеанс MS-DOS geçip işi dowam etdirmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

### 122. WINDOWS-da kompýuter torynda kompýutere we kompýuter toparlaryna at bermek

1. Сеть äpişgäni açmaly.

2. Açıylan äpişgeden Идентификация äpişgä geçmeli:



3. Kompýuteriň adyny **Имя компьютера** äpişgrjikde, kompýuter toparynyň adyny **Рабочая группа** äpişgede girizmeli. Kompýuteriň we toparyň ady torda ýeke-täk bolmaly.

#### Bellik:


- Сеть äpişgäni basyp çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ol äpişgeden **Сеть** ýazgynyň belgisini belgiläp ony açyp bolar.

Öz kompýuteriň beýanyny berip bolar, ol beýan başga ulanyjylara elýeterdir.

[Mazmuna geçmek](#)

### 123. WINDOWS-da kompýuter toryndan başga kompýuteri gözlemek

1. basyp çykan sanawdan **Найти** geçmeli, ondan ýazga geçip ony açmaly



2. Eger kompýuteriň ady belli bolsa **Имя** äpişgä ony girizmeli, mysal üçin:

menejment

3. Eger ol gözlenýän kompýuterdäki papka barýan ýol belli bolsa, ony şeýle görkezse hem bolar. Mysal üçin:

\\\ menejment \hasabatlar

#### 4. Найти ýazgyny basmaly.

#### Bellik

- Torda kompýuteri iş stolyndaky **Сетевое окружение** ýazgylы belligini açyp hem gözläp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)**124.Kompýuter torynda ulanyп bolýan printerlere we papkalara seretmek**

1.Iş stolyndaky **Сетевое окружение** ýazgylı belgijigi açmaly.

Kompýuter torynda ulayp bolýan printerlere we papkalara seretmek üçin açylan äpişgedäki  **Вся сеть** belgini basyp açmaly.

2. Çykan äpişgeden olaryň bar kompýuterini açmaly.

**Bellik**

- Eger kompýuter tora birikdirilmedik bolsa ýa-da oňa girmäge rugsadyň bolmasa olara seredip bilmersiňz.

[Mazmuna geçmek](#)**125.Toryň başga kompýuterindäki umumy papkany açmak**

1.Iş stolyndaky **Сетевое окружение** ýazgylı belgijigi açmaly, soňra çykan äpişgeden **Вся сеть** ýazgylı belligi açmaly.

Çykan äpişgeden umumy papkanyň bar kompýuterini açmaly.

2.Açjak papkaňyzyň belgisine baryp ony açyň.

[Mazmuna geçmek](#)**126.Kompýuter toryndaky printerden peýdalanmak**

3.Iş stolyndaky **Сетевое окружение** ýazgylı belgijigi açmaly, soňra çykan äpişgeden **Вся сеть** ýazgylı belligi açyp printer duran kompýuteri tapmaly.

4.Tapylan kompýuteri açmaly, ondan soň ol ýerdäki printeriň belgijigini açmaly.

5.Ol printeri öz kompýuteriňe goýmak üçin ekrana çykan gözüktdirmeden ugur almalы, ony WINDOWS-da çap etmek işi bölümde görkezipdik.

**Bellik:**

- Haýsy kompýutere printer birikdirilenini bilmek üçin çykan äpişgedäki **Вид** menýudan **Таблица** geçip **Заметки** sütüninde kompýuteriň beýanyны-ýazgysыny tapyp bolar.

[Mazmuna geçmek](#)**127.Kompýuter torynda hemmelere umumy bolan papkany bellemek**

1.WINDOWS **проводник** ýa-da **Мой компьютер** äpişgäni açmaly, ondan hemmelere umumy bolmaly papkany saýlamaly.

2.**Файл** menýudan **Свойства** ýazgyny saýlamaly.

3.Çykan äpişgeden **Доступ** äpişgä geçmeli, ondan **Общий ресурс** parametrini saýlamaly.

4.**Тип доступа** topardan girmegiň görnüşini saýlamaly hem-de zerur bolsa paroly girizmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## **128.Kompýuter torynda umumy printeri bellemek**

1.  basmaly, çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Принтеры** ýazga geçip ony açmaly.

2.Cykan äpişgeden haýsy printeri umumy etjek bolsaň ony belgilemeli.

3.Äpişgäniň **Файл** menýuwyndan **Свойства** ýazga geçmeli.

4.Çykan äpişgeden **Доступ** äpişgä girmeli, ondan **Общий ресурс** parametri saýlamaly.

**Bellik:**

- Ulanyjy diňe *öz kompýuterindäki printeri umumy* edip biler.

[Mazmuna geçmek](#)

## **129.Kompýuter toryndaky papkalara we printerlere girmegi dolandyrmak**

1.WINDOWS **проводник** ýa-da **Мой компьютер** äpişgäni açmaly, ondan girmegi çäklendirilmeli umumy papkalary ýa-da printeri saýlamaly.

2.Äpişgäniň **Файл** menýuwyndan **Свойства** ýazga geçmeli.

3.Çykan äpişgeden **Доступ** äpişgä girmeli.

4.Eger papkalara ýa-da printere *ulanyjylar derejesinde* girmek dolandyrylmaly bolsa, olary görkezmek üçin **Добавить** ýazgyny basyp *bilelikdäki ulanyjylary* görkezmeli. Eger *resurslar derejesinde* girmek dolandyrylsa, onda papkalara ýa-da printere girmek üçin **пароль** girizmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

## **130.INTERNET-e birikdirilip umumy girmegi goýmak**

**1.Установка и удаление программ** äpişgeden **Установка Windows** äpişgäni açmaly.

2.Çykan sanawdan   **Состав** ýazgyny basmaly.

3.Çykan äpişgeden   ýazgyny saýlap **OK** basmaly.

4.Soňra INTERNET-e birikdirip umumy girmegi amal edýän *ussadyň görkezmelerinden* ugur almaly.

**Bellik:**

- **Свойства: Установка и удаление программ** äpişgedäki **Установка Windows** äişgä  basyp, çykan sanawdan **Настройка** geçip, ondan **Панель**

**управления** äpişgäni açyp çykan äpişgeden **Установка и удаление программ** belgisini basyp açmaly, ondan **Установка Windows** äpişgäni açyp baryp bolar.

- Eger WINDOWS-y goýmak ýkjam-diskden ýerine ýetirilen bolsa kompýuter ony ýerinde goýmagy talap eder.

[Mazmuna geçmek](#)

### **131.WINDOWS-da INTERNET-e birikmäge umumy girmegiň goýulyşy**

Diňe bir sany **telefon nomeri** arkaly INTERNET-e birnäçe kompýuter bolup her biri bölekleýn ýa-da şol bir wagtda umumy girmegi üpjün etmek möhümdir. Her bir kompýuter INTERNET-iň islendik gullygyndan peýdalanyl biler. Onda ol kompýuterleriň her biri üçin INTERNET-e birikmegi we gurluşlary goýmagy amal edip bolar.

**1.Свойства: Интернет** äpişgeden **Соединение** äpişgäni açmaly.

2.Umumy girmegiň goýulyşyny üýtgetmek üçin **Настройка ЛВС и общего доступа к подключению Интернета** topardan **Доступ** ýazgyny basmaly.

**Bellik**

- **Соединение** äpişgäni  basyp, ondan çykan sanawdan **Настройка** geçmeli, ondan **Панель управления** äpişgäni açmaly, ondaky äpişgeden **Интернет** belgijigi basyp **Соединение** äpşgäni açyp **Настройка ЛВС и общего доступа к подключению Интернета** topardan **Доступ** ýazgyny basmaly.
- **Настройка локальной сети** toparda **Доступ** ýazgy ýok bolsa INTERNET-e birikdirilip *umumy girmegiň ussadyny* işe girizmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

### **132.WINDOWS-da INTERNET-e her bir kompýuteriň goýulyşy**

1.INTERNET-e girmek üçin her bir kompýuterde *tor platasy* goýulan bolmaly, ýok bolsa ony goýmaly.


2.Her bir kompýuterde **TCP/IP** protokol goýulan bolup her bir kompýutere **IP-salgы** awtomatiki berilmeklige düzülen bolmaly.

3.Internet Explorer we Outlook Express kompýuter maksatnamalaryň işleyişini barlamaly we düzmeli.

[Mazmuna geçmek](#)

### **133.WINDOWS-da kompýuter toryna uzakdan girmäge tora birikdirilmeginiň goýulyşy**

1.Iş stolyndaky **Мой компьютер** belgisine basyp çykan äpişgeden  Удаленный доступ к сети ýazgynyň belgisini açmaly:



2.Soňra **Далле>** basyp äpişgelerde çykan gözükdürmelere esaslanup parametrleri girizmeli.

#### Bellik:

- Ön birleştirileni goýjak bolsaňyz Удаленный доступ к сети belgini açmaly.
- Eger tora daş aralykdan girmek goýulan bolsa, ony täzeden birikdirmekligi Новое соединение belgini basyp amal edip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

#### 134.Kompýutr toryna uzakdan girmegiň serweriniň göýulyşy

1.Iş stolyndaky **Мой компьютер** belgisine basyp çykan äpişgeden Удаленный доступ к сети ýazgynyň belgisini açmaly

2.Соединения menýudan **Сервер удаленного доступа** buýruguy saýlamaly.

3.Kompýutere daşardan girmek üçin **Разрешить удаленные подключения** parametri saýlamaly.

4.Тип сервера ýazgyny basyp **Тип сервера удаленного доступа** sanawdan serveriniň görnüşini saýlamaly.

#### Bellik

- **Удаленный доступ к сети** maksatnamany işe Пуск basyp çykan sanawdan **Программы** geçip, ondan **Стандартные** geçip, ondan soňra **Связь** basyp Удаленный доступ к сети girip bolar.

[Mazmuna geçmek](#)

#### 135.Torda göni kabel birleşmesiniň goýulyşy

1. basmaly, çykan sanawdan **Программы** geçmeli, ondan **Стандартные** geçmeli, ondan soňra **Связь** ýazgyny açmaly, şondan çykan sanawdan **Прямое кабельное соединение** ýazgyny basmaly.

2. Ekranyň äpişgesine çykan görkezmeleri amal etmeli.

## Bellik

Kompýuterde göni kabel birleşdirilişi gowy döredilenden soň *döretmegiň ussady* **Прямое соединение** äpişgede **Изменить** ýazgyny basmasaňyz ekranda görünmz. Birleşdirmegi döretmegiň ussady işe girişende öňki berlen parametrleri üýtgetmäge mümkünçilik berýär.

- **Связь** menýuwda **Прямое кабельное соединение** ýok bolsa, ol goýulan däldir, ony goýmaly.

[Mazmuna geçmek](#)

## 136.WINDOWS-yň kompýutere goýulyşy

WINDOWS-yň kompýutere goýmak diýmek, **MS WINDOWS kompýuter maksatnamany**, onyň ýerleşen ykjam-diskisinden(lazer diskden) ýa-da başga **möçberi uly** maglumat göterijiden **öz** kompýuteriňdäki gaty diskiňe(C) talaba görä nusgalamakdyr. Bu iş örän çylşyrymlı iş bolup ulgam programmistleri amal edýärler. **MS WINDOWS**-yň soňky döredilen nusgalary, onyň ýazylan ykjam-diskisi, ony kompýutere goýmak işini özbaşdak hem ýerine ýetirip bilýärler. Goýmak işi amal edilýärkä kompýuteriň eýesinden birnäçe soraglara jogap bermek ýeterlikdir.

Kompýutere **MS WINDOWS kompýuter maksatnamany** goýmazdan öň kompýuter tok çeşmesine birigen bolup, oňa ähli goşmaça gurluşlar, şol sanda klawiatura, syçan, modemler, printerler disk salynýan ş.m. gurluşlar birikdirilen bolmaly. WINDOWS-y aşakdaky yzygiderlikde kompýutere goýmaly:

- 1.**CD-ROM** disk salynýan gurluşa ykjam diski salmaly, **Пуск** menýudan Запуск äpişesini açyp WINDOWS-yň şu görünüše girizmeli.
2. Çykan äpişgede **D:\SETUP** ýazyp **OK** basmaly. Eger ykjam diskiniň başga harp bilen bellenen bolsa, mysal üçin **E** bolsa, onda **D**-ny oňa üýtgetmeli. Goýuş wagty bolýan işler ekranda görünip durar we maksatnama size 30 minutdan 1 sagada çenli garaşmagy habar berer.
3. Ekranda sorag ýüze çyksa **Продолжить** ýazgyny basmaly, WINDOWS siziň kompýuter ulgamyňzy barlar.Bu wagt öň açylyp işlenýäň maksatnamalary ýapmagy soramagy mümkün, olary ýapmaly, olara **Alt+Tab** düwmeleriň utgaşmasy bilen geçmeli. 4. Çykan **Лицензионное соглашение** äpişgede şol goýan ykjam diskdäki kody-parametrleri girizmeli hem-de Microsoft firmanyň düzgünini kabul edýäniň sorar, olary girizmeli.
- 5.Eger öňki maksatnama ulgamyňzyň(DOS-y we köne WINDOWS-y) ulgam fayllaryny saklap galjak bolsaňyz äpişgede çykan **Системные файлы** ýazgynyň parametrinde **Да** basmaly hem-de **Далее** ýazgyny basmaly.
6. Indiki çykan äpişgede ýurdyň adyny saýlamaly we **Далее** yazgyny basmaly, ol INTERNET bilen baglydyr.

7. **Dikeldiș işleri** üçin ätiýaçlyk **ulgam diskı** döretmeli. Bu iş bardy-geldi WINDOWS bilen işlemekde näsazlyklar yüze çykanda örän zerurdyr, onuň üçin gowy **disketiňi A** disk salynýan ýere girizmeli. Ol diskete at berip, aýratyn ýerde saklamaly.
8. **Начало копирования файлов** äpişgede **Далее** basmaly.
9. Ulanyjynyň adyny girizmegi talap eder, ony girizmeli. Şunyň bilen WINDOWS-y goýmak işi tamamlanýar.